


INFORMAȚII ȘI SFATURI

LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să vă ajute cineva. Cum se măsoară:



1 ÎNĂLȚIME

În picioare, de la creștet până la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurat peste partea cea mai plină a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei.

4 HIPS

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la punctul umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAT:

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.

Vă rugăm să alegeți întotdeauna aceeași mărime a modelului, fie că este vorba de o rochie tunică largă sau de o rochie dreaptă. Nu măsurați piesele modelului, deoarece toate modelele Burda includ o marjă de confort în plus față de măsurătorile din tabelul de mărimi.


Dacă este necesar, puteți modifica modelul cu valoarea necesară.

FIȘĂ MODEL


Cerințele privind materialul sunt calculate în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu cerințele privind materialul. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, cerințele se vor modifica. Imprimarea materialului

determină dacă piesele modelului sunt tăiate într-o singură direcție sau sunt așezate în sens opus.

Prezentarea generală a modelului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsește piesele modelului, culoarea liniei modelului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor modelului și liniile de dimensiune (contururile modelului).



Numerele pieselor tiparului se găsesc pe marginea foi tiparului, în culoarea indicată pentru tipar.



Trasați piesele tiparului pe hârtie de calc (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita cuvintele și numerele cusăturilor. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură, conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

TABEL DE MĂRIMI BURDA

Toate măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărimea ze	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimea Burda	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărimea UK	2/4	4/6	6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30
Mărimea US														
Înălțime	cm 168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	ins 5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
	ins 31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/2"	37 3/4"	39 1/2"	41	43 1/4"	45 1/2"	48	50 1/2"	52 1/2"	55 1/2"	57 1/2"
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	ins 24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	36 1/4"	38 1/2"	41	43 1/2"	45 3/4"	48 1/2"	50 3/4"
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
	ins 33 1/2"	35 1/2"	37	38 1/2"	40 1/2"	41 3/4"	43 1/4"	45 1/2"	48	50 1/2"	52 1/2"	55 1/2"	57 1/2"	59 1/2"
Lungime ea	cm 59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
	ins 23 1/4"	23 1/4"	23 3/4"	23 3/4"	24	24	24	24	24 1/4"	24 1/4"	24 1/4"	24 3/4"	24 3/4"	24 3/4"
Lățimea umerilor	cm 12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5
	ins 4 3/4"	4 7/8"	4 7/8"	5 1/8"	5 1/8"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/2"	5 1/2"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 7/8"

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimea SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm 168	171	174	177	180	182	184	186	188
	ins 5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'9 1/2"	5'10"	5'10 1/2"	5'11"	5'11 1/2"
Bust	cm 88	92	96	100	104	108	112	116	120
	ins 34 3/4"	36 1/4"	37 3/4"	39 1/4"	40 3/4"	42 1/4"	44 1/4"	45 3/4"	47 1/4"
Talie	cm 78	82	86	90	94	98	104	110	116
	ins 30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	35 1/4"	37	38 1/4"	40	43 1/4"	45 1/4"
Șold	cm 90	94	98	102	106	110	115	120	125
	ins 35 1/2"	37 1/2"	39 1/2"	41 1/2"	43 1/2"	45 1/2"	47 1/2"	49 1/2"	51 1/2"
Lungime braț	cm 61	62	63	64	65	66	67	68	69
	ins 24 1/4"	24 1/2"	24 3/4"	25 1/4"	25 3/4"	26 1/4"	26 3/4"	27 1/4"	27 3/4"
Gât	cm 14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
	ins 5 1/2"	5 3/4"	5 3/4"	5 1/2"	5 1/2"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"	5 3/4"

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțime în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărimea SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	ins 24 1/2"	25 1/4"	26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	30	31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/4"
Talie	cm 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	ins 22 1/2"	22 3/4"	23 1/4"	24	24 3/4"	25 1/2"	26 1/2"	27 1/4"	28	28 3/4"
Șold	cm 67	69	71	73	75	78	82	86	90	94
	ins 26 1/2"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	35 1/4"	37	38 1/2"
Lungimea brațului	cm 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	ins 17 1/8"	17 1/2"	17 3/4"	18 1/4"	18 3/4"	19 1/4"	19 3/4"	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțime în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Dimensiuni SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
	ins 24 3/4"	26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	31 3/4"	33 1/4"	34 1/4"	36 1/4"
Talie	cm 57	60	63	65	67	70	72	75	77	79
	ins 22 1/2"	23 1/4"	24 1/4"	25 1/4"	26 1/4"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 1/4"	31 1/4"
Șold	cm 67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
	ins 26 1/2"	27 1/4"	28 1/4"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	35 1/4"	37	38 1/2"
Lungimea brațului	cm 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	ins 16 3/4"	17 1/4"	17 3/4"	18 1/4"	18 3/4"	19 1/4"	19 3/4"	20 1/4"	20 3/4"	21 1/4"

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI pe baza înălțimii în cm

Mărimea Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Dimensiuni SUA	născut	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6
Piept	cm 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
	ins 17 3/4"	18 1/2"	19 1/4"	20 1/4"	20 3/4"	21 1/2"	22	22 1/2"	22 3/4"	23 1/4"	23 3/4"
Talie	cm 42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
	ins 16 1/2"	17 1/4"	18 1/4"	19	19 3/4"	20	20 1/2"	20 3/4"	21 1/4"	21 3/4"	22
Șold	cm 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
	ins 18 1/4"	19 1/4"	19 3/4"	20 1/4"	21 1/4"	22	22 1/4"	23 1/4"	24	24 1/4"	25 1/4"
Lungimea brațului	cm 16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

MĂRIMI PENTRU FEMEI DE STATURĂ MICĂ/PETITE/SCURTĂ (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 Bandă


Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.											
Mărime Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Mărime UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
Dimensiuni SUA	4P	6/8P	8	10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P	
Înălțime	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	ins	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Bust	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	ins	31 1/2"	33	34 1/2"	36 1/2"	37 3/4"	39 1/2"	41	43 1/4"	45 1/2"	48
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	ins	24 1/2"	26	27 1/2"	29 1/4"	30 3/4"	32 1/4"	33 3/4"	36 1/4"	38 1/2"	41
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
	ins	33 1/2"	35 1/2"	37	38 1/2"	40 1/2"	41 3/4"	43 1/4"	45 1/2"	48	50 1/2"
Lungimea brațului	cm	57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
	ins	22 1/2"	22 1/2"	22 3/4"	22 3/4"	22 3/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 1/4"	23 3/4"	23 3/4"
Lățimea umerilor	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
	ins	4 3/4"	4 7/8"	4 7/8"	5 1/8"	5 1/8"	5 1/4"	5 1/4"	5 1/2"	5 1/2"	5 3/4"

TOATE STILURILE PE SCURT

GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA

- Rapid și ușor - ideal pentru începători!
- Necesită o anumită experiență în cusut și/sau timp


- Necesită abilități avansate de cusut
- Manoperă sofisticată, cu detalii dificile



BLUZELE ȘI TOPURILE



●●●●
109
Mărimi 36-48
p. 36



●●●●
110
Mărimi 36-48
p. 16



●●●●
103
Mărimi 36-48
p. 14/15




●●●●
105
Mărimi 34-46
p. 34



●●●●
127
Mărimi 34-44
p. 65

STILUL DESIGNERULUI




●●
29
34-44
48

ROCHII



●●●●
112
Mărimi 34-44
p. 10




46




●●●●
113
es 36-48
p. 40

FUSTE




●●●●
107
Mărimi 36-48
p. 10




●●●●
108
Mărimi 36-48
p. 31
MODEL ÎN ROZ

PANTALONI



●●●●
106
Mărimi 36-48
p. 37



●●●●
111
Mărimi 36-46
p. 11


PARDESII ȘI JACETELE



114
Mărimi 34-46
p. 21




115
Mărimi 34-46
p. 28




16
36-48
19


STIL VINTAGE



128
Mărimi 34-46
p. 27



123
Mărimi 46-56
p. 32/33



Mărimi 46-56
p. 38/39

PULOVER



Mărimi 36-46
p. 30



Mărimi 36-4
p. 9




125
Mărimi 34-44
p. 64




126
Mărimi 34-44
p. 62

STILURI CURBATE



117
Mărimi 46-56
p. 55



118
Mărimi 46-56
p. 57



122
Mărimi 46-60
p. 52/53



p. 56


INFORMAȚII ȘI SFATURI

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tiparul, cum se decupează, care sunt termenii importanți

LEGENDA SIMBOLURILOR


Piese mari ale modelului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trasare, trebuie lipite între ele pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcajele (triunghiuri mici) trebuie să se întâlnească.

Marcajele de cusătură sunt mici marcaje care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă




Numeralele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Aceleași numere se potrivesc întotdeauna exact.

Marcajele de tăietură indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, deschiderile buzunarelor sau fermoarele.



Marcajele pentru gaura brațului sunt mici crestături pe mănecă și pe marginea din față a găurii brațului. Acestea trebuie să se întâlnească la fixarea mănecii.

Simbolul pliului indică direcția în care este pliat pliul.



Piciorul presor este simbolul pentru cusături și surfilaje


Foarfece Simbolul pentru tăiere sau tăiere oblică

Opțiune pentru fixare Simbolul poziției pentru butonieră, nasture, capsă, ochi, fantă pentru șnur

Aceste linii se găsesc numai pe schița generală a modelului. Următorii termeni sunt imprimați pe foaia cu modelul

Adună ușurința întinderii

Schema modelului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele modelului pe materialul nostru original. Materialul se pliază cel mai bine în două straturi, cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Când tăiați dintr-un singur strat de țesătură, partea dreaptă a țesăturii trebuie să fie orientată spre exterior. Marginele sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul țesăturii de o linie lungă punctată. Piese de tipar din hârtie prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe țesătură. Înainte de a tăia, desenați mai întâi toate piesele modelului și orice piese tăiate la măsură pe țesătură.



Înainte de a **tăia**, întotdeauna fixați cu ace sau trasați toate piesele pe material. Când fixați piesele cu ace, aveți grijă ca **linia** de fir marcată cu săgeata pe piesele tiparului să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Modelele Burda **nu includ surplusul pentru cusături și tivuri**. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și

tivurile mânecilor 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu **model direcțional**, fixați piesele modelului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să fie orientate în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu model transversal, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și crestături, pe partea greșită a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Linile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu cusături lungi de basting.

Interfața (fuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există interfața potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a găsi interfața necesară. Interfața se calcă întotdeauna pe partea greșită a țesăturii.

Pașii importanți de cusut sunt explicați în detaliu în „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fibră este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linie de fibră” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau marcate cu o săgeată pe modelul de hârtie. Atunci când așezați modelele pe țesătură, fibra dreaptă trebuie să fie întotdeauna paralelă cu marginile longitudinale (= margini) ale țesăturii.

Pliul materialului este marginea pliată a unui strat dublu de material. Fiecare bucată de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată cu „pli” (linie punctată pe tiparul de croit). La decupare, nu este necesară o margine de cusătură la această margine, deoarece nu există cusătură în acest loc pe articolul de îmbrăcăminte.

Partea dreaptă a țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe partea dreaptă este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna pe partea exterioră a articolului de îmbrăcăminte finit. Partea stângă a țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află pe partea interioară.

Așadar, „părțile drepte împreună” înseamnă: o bucată de țesătură se află cu partea dreaptă a țesăturii pe partea dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Părțile stângi se află la exterior.

A întoarce înseamnă a coase două bucăți de țesătură cu părțile drepte una față de cealaltă și apoi a le întoarce cu partea dreaptă spre exterior, astfel încât surplusul de material să fie închis. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi cusută.

Fața este o bucată de țesătură utilizată pentru finisarea marginilor și deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei nu există o bucată de tipar pentru față. În schimb, se marchează, de exemplu, pe partea din față și se trasează de acolo.

Basting înseamnă cusutul manual cu cusături lungi (foarte aproape de linia de cusătură). Cusutul înseamnă cusutul cu mașina de cusut. Cusutul deasupra înseamnă cusutul de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Cusutul deasupra poate fi doar decorativ sau poate servi la fixarea surplusurilor de cusătură.

A ușura înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). **A strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți cu mașina de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A netezi înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: O mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest caz.

Tăiați marginile celor două surplusuri de cusătură suprapuse, tăind-le aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, pe buzunare sau guler) și va împiedica surplusurile să apară ca o umflătură pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, materialul trebuie spălat și uscat - într-un uscător de rufe - înainte de a fi tăiat. Acest lucru va împiedica îmbrăcămintea finită să se micșoreze ulterior și va fi fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie bine aburite și apoi călcate la uscat. **Presarea:** O țesătură bine presată este mai ușor de tăiat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea greșită. Când călcați pe partea dreaptă, acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să testați călcatul pe un colț al Măi întâi țesătura. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă călcați un material mixt, reglați temperatura în funcție de fibra cea mai sensibilă. Important: Când călcați cu abur, țesătura trebuie călcată până când toată umezeala s-a evaporat.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare indicate pe material.



1 punct: Nu călcați la temperaturi ridicate, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nilon, poliester etc.). Călcați numai cu fierul uscat.


2 puncte: călcați la temperatură moderată, de exemplu mătase, lână, țesături mixte. Mătasea trebuie călcat numai la cald.

3 puncte: Setare fierbinte, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiat cu o cruce:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, cusăturile într-o singură direcție, surplusurile unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate firele de bățură și marcaj au fost îndepărtate, călcați din nou totul!

INSTRUCȚIUNI DE CUSUT

Când coaseți și cusut cusăturile, părțile drepte ale țesăturii trebuie să fie orientate una către cealaltă, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Coaseți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Neteziți marginile cusăturii cu o cusătură în zigzag sau o cusătură overlock.



PULLOVER •••• STIL 101

Ia p. 30



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 60 cm (24 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foia A
Piese ale modelului 21-23



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături matlasate combinate cu tricotaje **Țesături originale:** țesătură matlasată (250 g/m²) (I), tricotaj cu elastan (360 g/m²) (II), tricou din bumbac cu elastan (210 g/m²) (= căptușeală)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	36 - 46
Lățime a țesăturii	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură I 140 55	2,00 2 1/4
Țesătură II 140 55	0,45 1/2
Căptușeală 140 55	1,90 2

Accesorii: Ață de cusut elastică

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a și b direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Marjă pentru tiv evazat pe piesele din față și din spate la cusăturile laterale. Măsurătorile pentru piesele a și b includ marjele. Taiati piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Dispunerea tiparelor


Țesătură I

101
140 cm 55 " 36 - 46




Țesătură II

140 cm 55 " 36 - 46



Căptușeală

101
140 cm 55 " 36 - 46



Îndoțiți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior. Partea dreaptă este orientată în sus pe un singur strat de material. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Bucăți tăiate la măsură

Dimensiuni	36	38	40	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	53 20 1/4	54 21 1/4	55 21 1/4	39 15 1/2
b	23 9	23,5 9 1/4	24 9 1/2	15 6

Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	56 22	57 22 1/2	58 22 1/2	39 15 1/2
b	24,5 9 1/2	25 9 1/2	25,5 10	15 6

Decupare

Țesătură I

21 față pe o pliu 1x

22 spate pe o pliu 1x

23 mânecă 2x

Țesătură II

un guler 1x

b bandă mănecă 2

Căptușeală

piese 21 până la 23

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături umăr
- 2 Cusături pe mâneci
- 3 Cusături măneci / Cusături laterale
- 4 Căptușeală
- 5 Coaseți căptușeala
- 6 Guler
- 7 Bande pentru mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Coaseți cusăturile pe țesături elastice

cu o cusătură specială elastică sau cu

o setare îngustă în zigzag pentru a menține

marginile tivului elastică.

1 101 Cusături la umeri

Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cusăturile umerilor cu ace și coaseți (cusătura numărul 1). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

2 101 Coaseți mânecile

Coaseți mânecile cu partea dreaptă împreună cu marginile gurilor de mănecă (cusătura numărul 2), începând și terminând exact la marjă. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

3 101 Cusături măneci / Cusături laterale

Așezați partea din față cu fața la față cu spatelul și pliați mânecile pe jumătate pe lungime. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale și cusăturile mâncilor (cusătura numărul 3). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

4 101 Căptușeală

Coaseți și călcați cusăturile de pe piesele căptușelii, la fel ca pe piesele de țesătură superioară.

5 101 Coaseți căptușeala
Presăți marginea tivului spre interior, apoi întindeți din nou pe o suprafață plană. Fixați cu ace și coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea tivului, potrivit cusăturile laterale. Presăți surplusul de cusătură pe căptușeală.


Așezați din nou tivul spre interior și coaseți manual, fără a strânge. Așezați căptușeala în interiorul hainei, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, și trageți mânecile una în cealaltă, tot cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. Fixați căptușeala cu ace la tivurile de la marginea decolteului și la marginile inferioare ale mânecilor.

6 101 Guler
Marcați centrul din față și din spate pe marginea decolteului. Coaseți marginile înguste ale gulerului cu fața spre fața (= centrul din spate), apăsați surplusul de cusătură pentru a-l deschide. Marcați centrul din față opus cusăturii. Îndoțiți gulerul pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior. Coaseți marginile împreună și coaseți pe marginea decolteului, întinsă la Potrivitiți și aliniați cusătura cu centrul spatelui. Aliniați marcajul cu centrul din față. Neteziți marginile cusăturii și apăsați în jos.

7 101 Benzi pentru mâneci
Coaseți marginile înguste ale pieselor de bandă pentru mâneci, cu fața dreaptă una lângă alta, pentru a forma cercuri. Presăți surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Îndoțiți benzile pentru mâneci în jumătate, cu fața greșită spre interior. Îmbrăcați marginile și coaseți-le la marginile inferioare ale mânecilor, întinse pentru a se potrivi și a se alinia cu cusăturile. Neteziți surplusurile de cusătură și presăți-le spre mâneci.

PULLOVER ●●●● STIL 102

la p. 9
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungime spate: aproximativ 53 cm (21 in)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII



Țesătură recomandată: țesături jersey, țesături tricotate
Țesătură originală: țesătură tricotată cu elastan (193 g/mp)

Cerințe privind materialul

Mărimē	36 - 46
Lățime a țesătur li	cm ins
Țesătur ă	140 55
	2,20 2%

Prezentare generală a modelului

Linie albastră, foaia C Piese 21 și 22



Accesorii: Bandă tricotată cumpărată 15 mm (5/8 in) lățime, **mărimē 36:** 2,65 m (3 yarzi), **mărimē 38:** 2,75 m (3 1/8 yarzi), **mărimē 40:** 2,85 m (3 1/4 yarzi), **mărimē 42:** 2,95 m (3 3/8 yarzi), **mărimē 44:** 3,10 m (3 1/2 yarzi), **mărimē 46:** 3,15 m (3 1/2 yarzi). Ață de cusut elastică. O bucată de căptușeală.

TĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din foaia cu tiparul. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Schema modelului

Țesătură

102
140 cm 55 " 36 - 46



Tăiați dintr-un singur strat de material, cu partea dreaptă orientată în sus. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesa 22 în mod opus.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Dimen siuni	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	22 8%	22,5 8%	23 9	13 5%
Dime nsiun e	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	23,5 9%	24 9½	24,5 9%	13 5%

Decupare

Țesătură

21 față / spate jos pe o pliă 1x
22 partea superioară a spatelui cu
măneacă integrală 2x
o bandă pentru măneacă 2

Interfață: Călcați cu fierul de călcat o bucată de interfață pe partea din spate, de 2 x 2 cm (3/4 x 3/4 in) pentru întărire la colțul cusăturii umărului / îmbinării măneicii (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătură centrală din spate
- 2 Cusătură umărului drept / Cusătură de îmbinare a măneicii drepte
- 3 Cusătură transversală spate
- 4 Cusătură umăr stâng / Cusătură de îmbinare măneacă stângă
- 5 Cusături măneacă
- 6 Decolteu
- 7 Tiv
- 8 Măneaci strănse
- 9 Bande măneaci

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag. Când utilizați țesături deosebit de moi, vă recomandăm să călcați o bandă flexibilă bandă de cusătură flexibilă pe toate

1 102 Cusătură centrală spate

Așezați piesele superioare ale spatelui cu fața spre interior. Fixați cu ace cusătura din spate și coaseți. Neteziți marginile cusăturii și călcați pentru a le deschide.

2 102 Cusătura umărului drept / Îmbinarea măneicii drepte

Așezați jumătatea dreaptă a piesei din față cu partea dreaptă împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace și coaseți cusătura umărului drept (cusătura numărul 1), cusând mai întâi de la marginea decolteului până la colț (marcaj). Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Tăiați

în unghi în surplusul de cusătură al piesei din spate, în colț. Întoarceți piesa din față și coaseți cusătura măneicii de la colț exact până la marcaj (cusătura numărul 2). Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Neteziți surplusul de cusătură și călcați pentru a deschide.

3 102 Cusătură transversală spate

Fixați cu ace și coaseți partea din față pe partea dreaptă împreună cu partea din spate între marcate (cusătura numărul 3), potrivit cusătura din spate cu centrul din spate al părții din față (cusătura numărul 4). Îndreptați surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide.

4 102 Cusătura umărului stâng / Cusătura măneicii stângi

Așezați jumătatea stângă a piesei din față pe jumătatea dreaptă a piesei din față, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Fixați cu ace și coaseți cusătura umărului stâng și cusătura măneicii stângi cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, conform instrucțiunilor din pasul 2 (cusătura numărul 1). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide.

5 102 Cusăturile măneicilor

Îndoțiți mănecele pe lungime, cu partea dreaptă în interior. Fixați cu ace cusăturile măneicilor și coaseți, fără a prinde surplusurile de material. Neteziți surplusurile de material și călcați pentru a le deschide.

6 102 Decolteu

Tăiați o bucată de bandă tricotată după cum urmează pentru **mărimē 36:** 119 cm (47 ins), **mărimē 38:**

123 cm (48 1/2 ins), **mărimē 40:** 127 cm (50 inci), **mărimē 42:** 131 cm (51 1/2 inci), **mărimē 44:** 135 cm (53 inci), **mărimē 46:** 139 cm (55 inci) lungime. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a fixa banda cu ace pe marginea de cusătură dintre cusăturile măneicii (cusătura numărul 3) - cu partea greșită orientată spre partea dreaptă - direct lângă linia de cusătură marcată și coaseți până la margine, întorcând mai întâi capetele benzii. Presăți marginea de cusătură cu banda tricotată spre interior și coaseți aproape de margine.

7 102 Tiv

Tăiați o bucată de bandă tricotată după cum urmează pentru **mărimē 36:** 144 cm (57 ins), **mărimē 38:**

149 cm (59 inci), **mărimē 40:** 155 cm (61 inci), **mărimē 42:** 161 cm (63 1/2 inci), **mărimē 44:** 166 cm (65 1/2 inci), **mărimē 46:** 172 cm (68 inci) lungime. Coaseți banda tricotată pe marginea de cusătură din partea de jos a marginilor din față și din spate, conform instrucțiunilor din pasul 6.

8 102 Adunați mănecele

Adunați marginile inferioare ale măneicii cu ajutorul mașinii de cusut (setarea cea mai lungă a cusăturii) pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Trageți firele bobinei pentru a aduna marginea astfel încât să se potrivească cu marginea benzii măneicii plus 3 cm (1 1/4 inch). Legați capetele firului. Distribuți adunările în mod uniform.

9 102 Benzi de măneacă


Coaseți capetele fiecărei benzi de măneacă cu fața spre interior pentru a forma cercuri. Presăți marginile de cusătură pentru a le deschide. Îndoțiți benzile de măneacă în jumătate, cu fața spre interior. Coaseți marginile deschise ale benzii de măneacă și coaseți pe marginea inferioară a măneicii, întinzând pentru a se potrivi și aliniați cusăturile. Neteziți marginile de cusătură și presăți spre măneaci.

PARTEA DE SUS •••• STIL 103

la p. 14/15



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime spate: aproximativ 63 cm (25 ins)



Prezentare generală a modelului

Linie neagră, foaia C Piese de tipar 21-28



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături jersey de greutate medie cu elastan **Țesătură originală:** jersey cu elastan (441 g/m)

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40		42 - 48	
Lățimea a țesăturii	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)		
Țesătură	140	1,55	1,80	
Accesorii:	5	1	2	

fermoar invizibil, lung de 60 cm (24 inci) și
un picior presor special.

fermoar invizibil, lung de 60 cm (24 inchi) și un picior presor special.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform schemei tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).


Decuparea

Țesătură

- 21** față pe o pliu 1x
22 față laterală 2x
23 spate 2x

Disponerea modelului

Țesătură



Când tăiați dintr-un strat dublu de material, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

- 24** spate lateral 2x
25 mânecă 2x
26 față pe o pliu 1x
27 față spate 2x
28 tiv față mânecă 2

Interfațarea fierului pe piesele 26 și 27 (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1** Pliuri
2 Cusături panou
3 Cusături umăr
4 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
5 Decolteu
6 Cusături laterale
7 Cusături mâneci / Tivuri mâneci
8 Mâneci încorporate
9 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag.

1 103 PliuriF

darts vechi pe piesele din față, spate și mâneci, fiecare de-a lungul mijlocului dartsului și cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace liniile dartsului și coaseți, lăsând capetele lungi ale firului atârând. Legați capetele firului. Presați dartsurile din față și din spate spre centru. Presați dartsurile bustului în jos și presați dartsurile mâneilor spre cusătura mâneii din față.

2 103 Cusături panou

Fixați cu ace părțile laterale din față cu partea dreaptă împreună cu partea din față și coaseți (cusătura numărul 1). Începeți de la gaura pentru mânecă, exact pe linia de cusătură marcată. Îndreptați marginile de cusătură și apăsați într-o parte. Fixați cu ace părțile laterale din spate cu partea dreaptă împreună cu părțile din spate și coaseți (cusătura numărul 2). Începeți de la gaura pentru mânecă, exact pe linia de cusătură marcată. Îndreptați marginile de cusătură și apăsați într-o parte.

3 103 Cusături umăr

Așezați părțile din spate cu față spre față împreună cu partea din față, fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 3). Îndreptați surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide. Așezați fațetele din spate cu față spre față împreună cu fațeta din față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 4). Îndreptați surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide. Îndreptați marginea interioară a fațetelor.

4 103 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate

Neteziți marginile din spate. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinți fermoarului încep de la marginea marcată a decolteului. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Coaseți cât mai aproape posibil de ultima cusătură a cusăturilor fermoarului. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

5 103 Decolteu

Fixați cu ace partea dreaptă a garniturii cu marginea decolteului. Întoarceți capetele garniturii cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace la marginea decolteului. Îndoțiți surplusurile de material la marginile deschiderii din spate cu benzile fermoarului în afară și coaseți de-a lungul liniei marcate, consultați „Sfat util” - Garnitură, Banda taliei, Căptușeala la un fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului de cusut. Tăiați surplusurile de cusătură, curbe de prindere. Presați marginile de cusătură pe față și coaseți față la marginile de cusătură cât mai aproape posibil de cusătură, consultați „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei fețe - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți față și benzile fermoarului spre interior, presați marginea. Coaseți manual marginea interioară a feței la marginile de cusătură ale umerilor

. Întoarceți capetele din spate ale feței și coaseți-le pe benzile fermoarului.

6 103 Cusături laterale

Așezați partea din față cu partea din spate, cu față la față. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 5). Neteziți surplusurile de cusătură și apăsați pentru a le deschide.

7 103 Cusături mâneci / Garnituri tiv mâneci

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace cusăturile mâneilor și coaseți (cusătura numărul 6). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace capetele fiecărei bucăți de tiv de mânecă cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți pentru a forma cercuri (cusătura numărul 8). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace și coaseți tivul cu față spre interior împreună cu marginea inferioară a mânecă, cusături asortate. Tăiați surplusul de material, tăiați curbule. Presați surplusul de material în tivul tivului și coaseți-l aproape de cusătură, consultați „Sfat util” - Cusătura inferioară a tivului - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți tivul mânecii spre interior și presați marginea. Îndreptați tivul și coaseți-l cu mâna, fără a strânge.

8 103 Așezarea mâneilor

Fixați mâneca în cusătura mânecii cu partea dreaptă orientată în sus. Potrivți marjele 7 de pe mânecă și față. Potrivți cusătura mânecii cu cusătura laterală. Potrivți marajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Tăiați surplusul de material, neteziți și călcați pe față și spate până la curba axilei.

9 103 Tiv

Curățați surplusul de material al tivului, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.


ROCHIE, BLUZĂ •••• STILURI 104, 105

Stilul 104 la p. 13


Modelul 105 de la pagina 34

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

104 Lungime spate 124 cm (49 ins)





105 Lungime spate 58 cm (23 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia verde a modelului, foaia A
Piese de model 1-5



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: numai țesături jersey cu elastan

Țesătură originală: tricou **104** cu elastan (275 g/mp), tricou **105** cu elastan (250 g/mp)

Cerințe privind materialul

Mărimi	34 - 46
Lățime a materialului	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 104	3,00
Țesătură 105	3%
Țesătură 104	1,75
Țesătură 105	1%

Notă pentru modelul 104: Când utilizați materialul original cu lățimea de 160 cm (63 in), veți avea nevoie doar de 2,50 m (2 3/4 yarzi).

Accesorii: O ac de mașină de cusut dublă. Ață de cusut elastică.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Notați liniile și detaliile pentru modelele **104** și **105**. Pentru

104, lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in). Piesa de tipar 4 include deja marjele pentru cusături. **105:** Adăugați 3 cm (1 1/4 in) pentru tivurile mânecilor.

Decuparea

Pentru modelul **104** veți avea nevoie de piesele de tipar 1-4. Pentru modelul **105** veți avea nevoie de piesele de tipar 1-3 și 5.


Piesele de tipar 104, 105

Țesătură

104, 105 1 față pe o pliă 1x
104, 105 2 spate 2
104, 105 3 mânecă 2
104 4 bandă pentru marginea decolteului 1x
105 5 guler pe o pliă 1


Schema modelului 104

Țesătură



Disponerea modelului 105

Țesătură



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima piesă 4 dintr-un singur strat de material rămas.

104, 105 Începere rapidă pentru profesioniști

- 104, 105 Pliuri
- 104, 105 Cusătură centrală spate
- 104, 105 Cusături laterale
- 104, 105 Confectionați mânecile
- 104, 105 Montarea mânecilor
- 104, 105 Cusături umăr / Pliuri
- 104 Decolteu
- 105 Guler
- 104, 105 Tiv

CONSTRUCȚIE


SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag.
Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru mașină de cusut, pentru a menține margini elastice.

1 104, 105 Pliuri
Îndoiiți partea din față de-a lungul mijlocului penei, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace liniile penei și coaseți, lăsând

capetele lungi ale firului atârând. Legați capetele firului. Presați cusăturile în jos.

2 104, 105 Cusătura centrală din spate
Așezați piesele din spate cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace cusătura din spate și coaseți. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți-le și apăsați-le într-o parte.





3 104, 105 Cusături laterale
Așezați partea din față cu fața spre partea din spate. Fixați cusăturile laterale cu ace și coaseți (cusătura numărul 1). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați într-o parte.


4 104, 105 Coaseți mânecile
Îndoiiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 2). **104:** Pentru fantele mânecilor, coaseți cusăturile mânecilor de la marginile superioare până la marajul fantei. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide. Neteziți surplusul de material al tivului și călcați spre interior. Lucrați din partea dreaptă a hainei și utilizați acul dublu pentru mașina de cusut pentru a coase tivul. Presați surplusul de cusătură la margini ale fantei spre interior, apoi lucrați din exterior pentru a coase cu acul dublu pentru mașina de cusut (4).

105: Tăiați surplusurile de cusătură la 7 mm (1/4 in), curățați-le și călcați-le într-o parte. Curățați surplusurile de tiv, călcați-le spre interior și apoi lucrați din exterior pentru a coase cu ac dublu pentru mașină de cusut (4a).

4




4a




5 104, 105 Set în mâneci

Fixați cu ace și coaseți mânecile cu fața spre interior, aliniind marginile gurilor de mână (cusăturile nr. 3 și 4) și potrivitv cele două marcaje de la capul mânecii cu marcajele corespunzătoare de pe față și spate. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați de la marginile superioare până la primul marcaj.




5



6 104, 105 Cusături umăr / Pliuri mână


Fixați cu ace marginile umerilor din față și din spate și continuați să fixați cu ace și să coaseți pense de mână într-o singură operațiune (cusătura numărul 5). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne la capătul pensei și faceți un nod. Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pe spate.




6

7 104 Decolteu

Taiati surplusul de material de la marginea decolteului la 1 cm (3/8 in). Coaseți marginile înguste ale benzii de față cu fața la față, la o lățime de 1 cm (3/8 in), pentru a forma un cerc. Presați surplusul de material pentru a-l deschide. Îndoiti banda de material pe lungime și presați, cu fața întoarsă spre interior. Marcați centrul din față opus cusăturii. Fixați cu ace banda pliată cu fața spre față cu marginea decolteului, potrivitv centrele (margini deschise așezați-l pe marginea surplusului de cusătură) și potrivitv cusătura cu centrul spatelui. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului. Taiati surplusul de cusătură, tăiați curba (7). Presați banda spre surplusul de cusătură. Întoarceți banda spre interior și presați marginea. Folosiți acul dublu pentru a cusătura marginii, prindând marginea pliului interior (7a).



7



7a


8 105 Guler

Coaseți cusătura din spate a gulerului (8). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Îndoiti gulerul în jumătate pe linia de pliure și presați, cu partea greșită orientată spre interior.

Marcați cusătura centrală din față opusă cu un ac drept (8a). Marcați centrul din față pe marginea decolteului pe partea din față (8b). Coaseți marginile deschise ale gulerului și fixați-le cu ace pe margine. a decolteului, întins pentru a se potrivi și potrivitv cusătura gulerului cu cusătura din spate. Potriviti marcajele cu cusăturile umerilor. Coaseți gulerul de-a lungul liniei decolteului marcat. Taiati surplusul de material, neteziți și apăsați (8c).



8



8a


8b




8c

9 104, 105 Tiv

Taiati surplusul de material, călcați spre interior și folosiți un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coase din exteriorul hainei.




9



PANTALONI ●●●● STIL 106


la p. 37

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime exterior picior aproximativ 110 cm (43 1/2 ins) Tiv aproximativ 47 cm (18 1/2 ins)
Pantaloni se așează pe talie.



Prezentare generală a tiparului

Linia modelului verde, foaia B
Piese modelului 1-4



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături elastice bidirecționale pentru pantaloni, cu elastan
Țesătură originală: satin de poliester (420 g/m)

Necesarul de material

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățime a Țesăturii	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură: 140	2,10	2,40
fermoar invisibil, lung de 22 cm	9	10
un picior presor special.		

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B și 2A și 2B pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, conform schemei tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Decuparea


Țesătură

- 1 piesa din față a pantalonilor 2x
- 2 piesa din spate a pantalonului 2
- 3 față pe pliu 1
- 4 față spate pe o pliu 1

Interfață Fierărați piesele 3 și 4 (pe partea greșită a țesăturii).

Dispunerea modelului

Țesătură



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Pliuri
- 3 Cusătură laterală dreaptă
- 4 Fermoar invisibil / Cusătură laterală stângă
- 5 Cusătură laterală
- 6 Cusături interioare la picioare
- 7 Cusătură centrală
- 8 Față
- 9 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 106 Pliuri

Îndoți darts-urile pe piesele din față și din spate ale pantalonilor de-a lungul mijlocului, cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Fixați cu ace liniile darts-urilor și coaseți, lăsând capetele lungi ale firului atârând. Legați capetele firului. Presați darts-urile spre centru.

2 106 Pliseuri

Îndoți părțile din față și din spate ale pantalonilor pe liniile de pliuri și continuați cu toate pliurile, cu partea din spate a țesăturii orientată spre interior. Presați. Coaseți cu 2 mm (aproximativ 1/8 in) lângă fiecare margine pliată pentru a crea pliuri.

3 106 Cusătură laterală dreaptă

Așezați partea din față a pantalonilor cu fața spre interior, împreună cu partea din spate a pantalonilor și coaseți cusătura din partea dreaptă (cusătura numărul 1). Neteziți marginile cusăturii și călcați-le.

4 106 Fermoar invisibil / Cusătură laterală stângă

Introduceți fermoarul invisibil la marginile deschise din stânga, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la fermoar. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

5 106 Fața cusăturii laterale

Așezați fața cu fața dreaptă împreună cu spatele. Fixați cu ace și coaseți cusătura din dreapta (opusul față de pantaloni) (cusătura numărul 3). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

6 106 Cusături interioare ale picioarelor

Fixați cu ace și coaseți cusăturile interioare ale picioarelor (cusătura numărul 2), întinzând marginile din spate ale pantalonilor deasupra marcatului. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide.

7 106 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celuilalt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, privind cusăturile interioare ale picioarelor. Fixați cu ace cusătura centrală din față și din spate și coaseți. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide de sus până la începutul curbei.

8 106 Față

Neteziți marginea interioară a căptușelii. Fixați cu ace fața cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a pantalonilor, privind cusăturile din partea dreaptă. Îndoți capetele feței înapoi la cusătura din partea stângă și fixați cu ace. Îndoți surplusurile cu benzi de fermoar spre exterior și fixați cu ace. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură, consultați „Sfat util” - **Față, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invisibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați curbele. Așezați fața cu partea dreaptă în sus și coaseți la surplusurile de cusătură cât mai aproape de cusătură. Vezi „Sfat util” - **Cusătură sub fața** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior, presați marginea. Întoarceți capetele fațetei și coaseți pe benzile fermoarului.

Coaseți fațetele la surplusurile de cusătură cu mâna.

9 106 Tiv

Curățați marginile tivului, presați spre interior și coaseți manual fără a strânge.


FUSTE ●●●● STILURI 107, 108

Modelul 107 la p. 12

Modelul 108 la pagina 31

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

107 Lungimea fustei 92 cm (36 1/4 ins)
Fusta se așează sub talie.





108 Lungimea fustei 52 cm (20 1/2 ins)
Fusta se așează sub talie.



Prezentare generală a modelului

Model suplimentar în roz,
Foaie A Piese de model 2-5 Foaie B
Piese de model 1, 6-8



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru fuste cu o anumită consistență

Țesătură originală: 107 poliester (117 g/mp), 108 amestec de viscoză cu elastan (280 g/mp). Căptușeală

Necesarul de material

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură 107	140	1,30
Țesătură 108	55	1%
Țesătură 107	140	0,85
Țesătură 108	55	1%
Căptușeală 107	140	0,60
Căptușeală 108	55	1%

Accesorii: 107, 108: Interfață termofuzibilă
 107: 1 fermoar invizibil de 22 cm (9 inci) lungime și un picior presor special. 108: 1 fermoar separabil de 50 cm lungime.

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Rețineți liniile și detaliile pentru modelele 107 și 108. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). 108: tiv 4 cm (1 5/8 in). Decupați piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.


Schema tiparului 107

Țesătură




Schema modelului 108

Țesătură



Căptușeală



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Pentru modelul 107, veți avea nevoie de piesele de tipar 1-6. Pentru modelul 108, veți avea nevoie de piesele de tipar 1 și 2, precum și 7 și 8.

Piese de tipar 107, 108

Țesătură	
107, 108 1 panou față fustă	2
107, 108 2 panouri spate fustă pe o pliu	1x
107 3 guler frontal	4x
107 4 bandă talie spate pe un pliu	2x
107 5 față, tiv față	2x
107 6 tiv spate pe o pliu	1x

108 7 bandă talie față	4
108 8 bandă talie spate pe o pliu	2

Căptușeală 108: piesele 1 și 2

Interfață Fier de călcat pe piesele 3, 4, 7 și 8 (partea greșită a țesăturii)

107, 108 Început rapid pentru profesioniști

- 107, 108 Pliuri
- 107, 108 Cusături laterale
- 107, 108 Atașări exteriorul curea
- 107 Fermoar invizibil / Cusătură centrală față
- 107 În interiorul centurii
- 108 Fermoar separator
- 108 Căptușeală
- 108 Tiv
- 107 Bordură tiv / Aerisire

CONSTRUCȚIE

1 107, 108 Pliuri
 Îndoii pensele pe față și spate, panourile fuste fiecare de-a lungul mijlocului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace liniile penselor și coaseți, lăsând capetele lungi ale firului atârând. Legați capetele firului. Presați pensele spre centru.

2 107, 108 Cusături laterale
 Așezați panourile din față ale fuste pe panoul din spate al fuste, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1). Neteziți marginile cusăturii și călcați pentru a le deschide. Pe piesele exterioare și interioare ale beteliei, așezați piesele din față pe piesele din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusăturile numerele: 107 - 2, 108 - 4). Călcați marginile cusăturii pentru a le deschide.





3 107, 108 Atașări banda exterioară a taliei
 Neteziți marginile din față ale fuste. Fixați cu ace și coaseți banda exterioară a taliei cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a fuste. Presați surplusul de material pe banda taliei.




4 107 Fermoar invizibil / Cusătură centrală față

Introduceți fermoarul invizibil la capetele din față ale centurii și la marginile deschiderii din față: Deschideți fermoarul. Fixați cu ace de siguranță o jumătate a fermoarului cu față în jos pe o margine a deschiderii. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară marcată a centurii.

Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la capătul marcat al deschiderii, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară (4). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu față în jos pe cealaltă margine a deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la marginile superioare până la capătul inferior al deschiderii (4a). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura deasupra de la marcatul fantei inferioare până la fermoar, așezând capătul inferior liber al fermoarului deoparte spre surplusul de cusătură pentru a coase. Coaseți cusătura cât mai aproape posibil de ultima cusătură a cusăturilor fermoarului (4b). Presați surplusurile de cusătură deschise sub fermoar, presați surplusurile la marginile deschiderii spre interior (4c).







5 107 Interiorul beteliei


Neteziți marginea inferioară a benzii interioare a taliei. Așezați banda interioară a taliei cu fața spre fața benzii exterioare a taliei, cusute cu cusătură vizibilă. Îndoți marginile frontale ale benzii taliei cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace la marginea superioară a fustei. Așezați surplusurile din față cu benzile fermoarului în afară și fixați-le cu ace

(5). Coaseți de-a lungul marginii superioare a centurii (5a). Taiati surplusul de cusătură

. Întoarceți interiorul centurii și marginile frontale cu benzile fermoarului spre interior, călcați marginea. Întoarceți capetele centurii și coaseți-le pe benzile fermoarului. Bateți marginea interioară a centurii peste cusătura de îmbinare și apoi lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linie cu cusătura (5b).





6 108 Fermoar separator Pe marginile din față ale fustei, folosiți magice marcate cu cretă linia de îmbinare a fermoarului (pe partea dreaptă a materialului) la o distanță de 2 cm (3/4 in) de fiecare margine. Așezați jumătățile fermoarului cu fața în jos pe marginile din față ale pieselor din față, astfel încât dinții fermoarului să se afle lângă linia de cusătură a piesei de îmbrăcăminte, iar banda să se afle pe marginea de cusătură. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară marcată a beteliei și se termină la linia marcată a tivului. Coaseți benzile fermoarului aproape de dinții fermoarului (picior pentru fermoar!). Taiati marginile de cusătură.



7 108 Căptușeală

Coaseți pense și cusăturile laterale pe piesele căptușelii. Presați cusătura pe toată lungimea. Călcați pense spre centru. Fixați cu ace și coaseți partea interioară a beteliei cu fața spre fața cu marginea superioară a căptușelii fustei, potrivit cusăturile laterale. Călcați surplusurile de cusătură pe căptușeală (7). Călcați marginea inferioară a căptușelii cu o lățime de 3 cm (1 1/4 inch) (de fapt 1,5 cm / 5/8 inch) spre interior, pliați jumătate și coaseți (7a). Așezați căptușeala cu banda de talie cu partea dreaptă împreună cu fusta, fixați cu ace marginile superioare ale benzii de talie și fixați cu ace marginile din față ale căptușelii la benzile fermoarului. Neteziți surplusul de material, pliați peste marginea inferioară a căptușelii și fixați cu ace.



Coaseți banda de talie cu căptușeala la benzile fermoarului și coaseți de-a lungul marginii superioare a benzii de talie. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (7b). Întoarceți banda de talie cu căptușeala spre interior și presați marginile, dinții fermoarului rămânând în afară. Bateți banda de talie pe interior de-a lungul cusăturii de îmbinare a benzii de talie. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linie cu cusătura de îmbinare (7c).



8 108 Tiv Curățați surplusul de material al tivului, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.



9 107 Tiv față / Fantă Așezați tivurile din față cu fața spre fața tivului din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 3) (9). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Fixați cu ace și coaseți tivul cu fața spre fața marginii inferioare a fustei, așezând din nou marginile cusăturii la marginea fantei din față. Taiati marginile cusăturii și decupați curbile (9a). Presați surplusurile de cusătură pe tivul față și coaseți-le aproape de cusătură (9b). Întoarceți tivul față spre interior, presați marginea. Curățați tivul. Așezați și coaseți manual, fără a strânge (9c). Așezați din nou surplusurile de cusătură la interiorul fantei și coaseți manual, fără a strânge (9d).




BLUZELE ●●●● MODELE 109, 110

Modelul 109 la p. 36

Modelul 110 la pagina 16

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

109 Lungime spate: aproximativ 65 cm (26 inci)



110 Lungime spate aproximativ 58 cm (23 inci)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru bluze

Țesătură originală: 109 voal (60 g/m),



110 amestec de viscoză-rayon (85 g/mp)

Cerințe privind materialul

Dimensiuni		36 - 40		42 - 48	
Lățime a materia lului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri/yarzi)			
109	140	2,35		2,40	
Țesătură	55	2%		2%	
110	140	2,15			
Țesătură	55	2%			

Prezentare generală a modelului

Linie model negru, foaie B Piese model 1 până la 10



Accesorii: 109, 110: Interfață termofuzibilă față, **109:** 10 capse mici, transparente, de cusut, **110:** elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, după cum urmează pentru mărimile 36 - 42: 0,45 m (18 ins), mărimile 44 - 48: 0,50 m (20 in) lungime. 7 capse de cusut

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 109 și 110. Marcajele X pentru elementele de fixare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul superior în sus, în conformitate cu liniile de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați uniform celelalte marcaje între ele. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-9 pentru bluza model 109 și de piesele de tipar 1-4 și 10 pentru bluza 110.

Piese de tipar 109, 110

Țesătură

109, 110 1 centru față

(inclusiv 2x interior)

4x

109, 110 2 părți laterale față

2

109, 110 3 spate pe o pli

2

109, 110 4 înapoi pe o pliere

1x

109 5 mănecă

2

109 6 manșetă

2x

109 7 bandă de fixare / manșon de aerisire

2

109 8 guler pe pli

2

109 9 bandă de legare

2

110 10 mănecă

2


Disponerea modelului 109

Țesătură

109

140 cm 55"

36 - 48



Interfață Piese de călcat 1 (2x

= interior), 6 și 8 (partea greșită a țesăturii)

109, 110 Începere rapidă pentru profesioniști

1 109, 110 Pliuri

2 109, 110 Spate exterior

crot / Spate

3 109, 110 Cusături laterale

4 109, 110 Tiv

5 109, 110 Piese centrale față

exterioare / Piese laterale

față

6 109, 110 Cusături umăr

7 109, 110 Centrul interior față

piese / Interiorul spate

8 109 Benzi de legare

9 109 Guler

10 109 Fante/pliuri la măneci

11 109, 110 Cusături măneci

12 109 Manșete

13 110 Tivuri măneci / Tuburi

14 109, 110 Măneci încastate

15 109, 110 Capse


Disponerea modelului 110

Țesătură

110

140 cm 55"

36 - 48



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.


CONSTRUCȚIE

1 109, 110 Pliuri

Coaseți cusăturile bustului pe părțile laterale din față și apăsați în jos.

2 109, 110 Spate exterior / Spate

Coaseți cusătura exterioară din spate cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a piesei din spate (cusătura numărul 1). Presați surplusurile pe cusătură.




3 109, 110 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu fața materialului orientată spre dreapta, potrivit marcajele de la talie (cusătura numărul 2). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.



4 109, 110 Tiv

Presăți tivul spre interior, pliați jumătate și coaseți.



5 109, 110 Centrul exterior față / Partea laterală față

Coaseți părțile laterale exterioare ale părților frontale centrale împreună cu părțile frontale laterale (cusătura numărul 3) (5). Presați surplusurile pe părțile frontale centrale. Presați surplusul de pe piesele interioare ale părții frontale centrale cu interfață spre interior, de-a lungul marginii de îmbinare (5a).



6 109, 110 Cusături umăr




Coaseți cusăturile umerilor cu fața materialului orientată spre interior. Coaseți cusăturile umerilor în același mod pe piesele centrale din față și pe cusătura din spate, de la marginea decolteului până la marginea presată din față (cusătura numărul 4). Presați surplusurile pe cusătură.



7 109, 110 Centrul interior față / Centrul interior spate

Așezați piesele din față din interior și piesele din spate din interior cu fața la față cu piesele din față din exterior și piesele din spate din exterior. Fixați cu ace marginile inferioare și marginile din față ale pieselor din față din interior până la marcajul 5 (săgeată, ilustrația 7) - pentru modelul **110**, continuați să fixați cu ace marginile decolteului într-un singur loc - și coaseți, potrivit cusăturile umerilor (7a). Taiati surplusul, taiati colturile în unghi și taiati curbele - pentru modelul **109**, taiati la marcajul 5, aproape de ultima cusătură. Întoarceți piesele centrale din față și cusătura din spate cu fața spre interior. Presați marginile.


Coaseți manual marginea de îmbinare a pieselor din față centrale interioare la cusătura de îmbinare. Întoarceți marginile umerilor și marginea inferioară a cusăturii din spate interioare în același mod și coaseți peste cusăturile de îmbinare. Îmbrăcați marginile deschise ale gâtului și, pentru **109**, îmbrăcați și marginile decolteului (7b).




8 109, 110 Lipiți benzile

Îndoți fâșiile pentru panglicile de legare pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți 1 cm (3/8 in) lângă marginea îndoită și coaseți pe fiecare capăt. Taiati surplusul de cusătură și taiati colturile în unghi. Întoarceți benzile și apăsați (8). Fixați câte o bandă de legare, conform marcajelor din stânga și din dreapta

capetele gulerului exterior astfel încât benzile să fie orientate spre centrul din spate și marginile deschise spre centrul din față. Coaseți benzile de legătură (8a), taiati surplusul la 7 mm (1/4 in). Așezați benzile de legătură în față și coaseți la 7 mm (1/4 in) de guler, lângă cusătura de îmbinare (8b).




8a



9 109 Guler

Presăți marginea inferioară a surplusului interior al gulerului spre interior. Așezați piesele gulerului cu fața dreaptă una spre cealaltă. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului exact pe linia de îmbinare a gulerului și coaseți capătul stâng al gulerului de-a lungul liniei STÂNGA. Taiati surplusul de cusătură, taiati colturile în unghi (9). Întoarceți gulerul și presăți. Coaseți piesa exterioară a gulerului pe marginea decolteului (cusătura numărul 5), potrivit marcajele de pe guler cu cusăturile umerilor (9a).

Taiati surplusurile, taiati curbele și călcați pe guler. Bateți marginea interioară a gulerului peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul gulerului pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a gulerului (9b).




9



9a




9b



10 109 Fanta mânecii / Pliseuri


Taiati mânecile pe linia de tăiere. Întindeți marginile tăiate până la o margine dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fața spre interior, cu o margine longitudinală a benzii de legătură. Presăți banda de legătură peste cusătură în deschidere. Îndoți banda de legătură spre interior, întoarceți-o și coaseți-o de-a lungul cusăturii de îmbinare pentru a obține o lățime finală a benzii de legătură de 7 mm (1/4 in). Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase banda de legătură aproape de margine (10). Lucrați din interior pentru a inclina banda de legătură în partea de sus a fantei (ca o mică dărtă) în interior (10a). Așezați banda de legătură la marginea din față a fantei spre interior și coaseți. Așezați pliurile la marginea inferioară a mânecii în direcția săgeții și coaseți (10b).




10



10a



10b




11 109, 110 Cusături mâneci

Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusăturile numerotate de la **109** la **6**, **110** - **9**). Curățați surplusurile și călcați pentru a le deschide.


12 109 Manșete

Coaseți manșeta la marginea inferioară a mânecii (cusătura numărul 7). Presați surplusurile de cusătură ale cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă (12). Îndoiti manșeta pe linia de ÎNDOIRE cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți de-a lungul marginilor înguste (12a). Întoarceți manșeta și apăsați. Bateți marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară (12b). Coaseți jumătatea superioară a unui capsă în interiorul capătului frontal al manșetei, conform marcajului. Coaseți jumătatea inferioară a capsă pentru a se potrivi cu capătul posterior al manșetei.

12



12a




12b



13 110 Tivuri mâneci/Canalete

Curățați marginile mânecilor, apăsați spre interior și coaseți conform marcajelor, lăsând o deschizătură pentru a introduce elasticul (13). Taiati elasticul în 2 bucăți egale și folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a-l introduce prin tub. Coaseți capetele elasticului (13a) pentru a obține lățimea finală, după cum urmează pentru mărimea 36: 18 cm (7 inci), mărimea 38: 18,5 cm (7 1/4 inci), mărimea 40: 19 cm (7 1/2 inci), mărimea 42: 19,5 cm (7 3/4 inci), mărimea 44: 20 cm (8 inci), mărimea 46: 20,5 cm (8 1/4 inci), mărimea 48: 21 cm (8 1/2 inci). Coaseți deschiderile.

13




13a

14 109, 110 Așezați mânecile

Fixați mânecile în gaura pentru mâneci cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivii marcasele 8 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați spre mânecă la capul mânecii.


14




15 109, 110 Capse

Coaseți jumătățile superioare ale capselor pe marginea din față dreaptă, conform marcajelor. Coaseți două jumătăți superioare ale capselor pe partea din față stângă (marcaje laterale) (15). Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe partea din față stângă și pe interiorul părții din față drepte, astfel încât să se potrivească (15a).

15



15a




PANTALONI ●●●● STIL 111

la p. 11

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime exterior picior 114 cm (45 ins)


Lățimea tivului 70 - 75 cm (28 - 30 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia verde a modelului, foaia B
Piese ale modelului 21-26

Mărimi	36	38	40	42	44	46
Lungime (cm / ins)	36	38	40	42	44	46
	38	40	42	44	46	48
	40	42	44	46	48	50
	42	44	46	48	50	52
	44	46	48	50	52	54
	46	48	50	52	54	56



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru pantaloni. Țesături din denim

Țesătură originală: Denim cu paie (330 g/m²)

Notă: Pentru fotografia de stil, am folosit o țesătură denim brodată cu paie. Pentru țesăturile denim grele sau brodate, cum ar fi țesătura noastră originală, vă recomandăm să tăiați piesele laterale ale șoldului și piesele buzunarului dintr-o bucată rămasă de câptușală și să tăiați o față pentru șold din țesătura superioară. Pentru a face acest lucru, trasați modelul 23 și desenați linia de separare pentru față la 5 cm (2 inci) în interior și paralel cu linia de deschidere a buzunarului (linia de îmbinare). Apoi tăiați piesa de-a lungul liniei. Taiati fața de două ori din materialul superior și fixați-o cu interfață.

Neteziți marginile interioare margini ale garniturii, așezați garniturile pe bucățile de câptușală ale cusăturii de la șold și coaseți strâns în jurul tuturor marginilor.

Cerințe de material

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea a materia lului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,60 2% 2,65 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar pentru pantaloni, mărimi 36, 38: 16 cm (6 1/2 ins), mărimi 40 - 46: 18 cm (7 inci) lungime. 1 nasture din lac / nasture de burlac

ȚIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 24A și 24B împreună pe liniile de îmbinare. Linia de cusătură la deschiderea fermoarului de pe piesa 21 este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați linia în funcție de liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale fantei. Fixați piesele țiparului pe material, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesele de la a la c direct pe material.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 ins). Măsurătorile pentru piesele a până la c includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	20,5 8		22,5 8 7/8	9 3 1/2
b	40,5 16	42,5 16 1/4	44,5 17 1/2	11 4 1/2
c	44 17 1/2	46 18 1/2	48 18 1/2	11 4 1/2
Dimensiuni	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	22,5 8 1/2			9 3 1/2
b	46,5 18 1/4	48,5 19	50,5 19 1/2	11 4 1/2
c	50 19 1/2	52 20 1/2	54 21 1/4	11 4 1/2

Disponerea modelului

Țesătură



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați ultima bucată dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată spre exterior.

Decuparea

Țesătură

21	piesa din față a pantalonilor	2x
22	bucată buzunar	2
23	croțul lateral	2
24	piesă spate pantalon	2
25	cârlig spate	2x
26	buzunar spate	2x
	suprapunere inferioară	1x
b	bandă dreaptă	1x
c	bandă stângă	1

Interfață Fierbiți piesele a, b și c (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Buzunare în talie
- 2 Buzunare spate
- 3 Cusături spate
- 4 Cusături laterale / Cusături interioare la picioare
- 5 Cusătură centrală
- 6 Fermoar
- 7 Banda taliei
- 8 Nasture / Butonieră
- 9 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru note privind lucrul cu țesături cu paiele

, consultați „Sfaturi utile” -

Țesături cu paiele - la sfârșitul

suplimentului de cusut.

1 111 Buzunare în talie

Coaseți bucățile de buzunar cu fața spre fața, cu marginile deschise ale buzunarului pe bucățile din față ale pantalonilor. Tăiați surplusul de material. Așezați bucățile de buzunar și coaseți-le aproape de cusătură. Consultați „Sfat util”

- **Cusătura inferioară a unei borduri** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bucățile de buzunar spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe șoldul lateral. Coaseți bucățile de buzunar împreună pe interior. Îndreptați surplusurile de cusătură împreună. Fixați marginile buzunarului pe partea inferioară a țesăturii.

2 111 Buzunare spate

La buzunarele din spate, tăiați surplusul de material de la marginea laterală și inferioară la 7 mm (1/4 in). Îndreptați toate marginile buzunarului. Presați surplusul de material de la marginea superioară spre interior și coaseți. Presați surplusul de material de la marginea laterală și inferioară spre interior. Fixați buzunarele cu ace la linia de îmbinare de pe piesele din spate ale pantalonilor și coaseți aproape de marginea laterală și inferioară.

Coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini.

3 111 Crotchuri spate

Coaseți piesele din spate ale cusăturii cu partea dreaptă împreună cu piesele din spate ale pantalonilor. Neteziți marginile și apăsați în jos. Coaseți aproape cusăturile de îmbinare ale spătarului și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in).

4 111 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale și cusăturile interioare ale piciorului cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Potrivii marcasele la înălțimea genunchiului și întindeți marginile interioare ale piciorului deasupra marcatului în timp ce coaseți. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

5 111 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Potrivii cusăturile interioare ale picioarelor și cusăturile de îmbinare ale șoldurilor din spate. Coaseți cusătura centrală din față sub

marcajul fantei și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură mișcare. Îndreptați surplusurile de material. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate deschise până la începutul curbei. Nu presați surplusurile de material plat de-a lungul curbei.

6 111 Fermoar

Neteziți marginile deschise și apăsați spre interior. Coaseți pe partea dreaptă de-a lungul centrului din față, coaseți pe partea stângă la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii deschise din stânga (sub suprapunere), coaseți aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrului. Coaseți banda fermoarului liberă pe partea dreaptă, fără a prinde piesa pantalonului. Fixați cu ace. Coaseți deschiderea de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, așa cum este marcat. Îndoii piesa sublap în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți peste capătul inferior. Întoarceți sublap și curățați marginile pe lungime. Așezați sublap sub marginea stângă a deschiderii și fixați cu ace la față. Coaseți fața la sublap aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți până la capăt, prindând sublap.

7 111 Centura

Așezați marginile înguste ale pieselor dreapta și stânga ale centurii cu fața spre interior și coaseți cusătura din spate. Presați surplusurile. Deschideți. Îndreptați marginea interioară a benzii de talie. Coaseți banda de talie pe marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusătura benzii de talie cu cusătura din spate. Îndoii banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele, așezând surplusul de material pe interiorul benzii de talie spre exterior. Tăiați surplusul de cusătură, întoarceți banda taliei și călcați. Îndoii marginea interioară a benzii taliei cu aproximativ 2 cm (3/4 in) și apoi coaseți plat peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase centura aproape de margini, prindând marginea interioară a centurii.

8 111 Nasture / Butonieră

Realizați o butonieră centrată pe capătul drept al centurii și la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Atașați butonul pe marginea stângă a centurii, pentru a se potrivi.

9 111 Tiv

Presați marginea tivului spre interior, pliați jumătate și coaseți.

ROCHIE •••• STIL 112

la p. 10



Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui: aproximativ 98 cm (39 inci)



Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a modelului, foaia B
Piese ale modelului 21-32



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru rochii cu o anumită consistență
Țesătură originală: Țesătură din poliester (360 g/mp)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	34 - 44
Lățime a țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
Țesătură	2,60 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 2 nasturi plat

ȚĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului din foaia de model. X-ul marcat pentru fixare pe piesa 22 este pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul înainte în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in).

Disponerea tiparului

Țesătură



Când tăiați dintr-un strat dublu de material, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Piese marcate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima piesă 29 dintr-un singur strat de material rămas, cu partea dreaptă orientată în sus.

Decuparea

Țesătură

21	față	2x
22	panou talie față (inclusiv 2x = interior)	4x
23	măneacă față	2
24	spate	2x
25	panou spate talie pe o pli (inclusiv 1x = interior)	2x
26	măneacă spate	2x
27	panou față fustă	2
28	panou spate fustă pe pli	1x
29	buzunar	1
30	față	2
31	față spate pe o pli	1x
32	tiv măneacă	2

Căptușeală Călcați piesele 22 (2x), 25 (1x) și 30 până la 32 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, călcați căptușeala pe căptușeala proprie la marginea deschiderii buzunarului (piesa 29).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Cusături laterale
- 4 Cusăturile de sub mâneci
- 5 Mănece încastrate
- 6 Cusături umăr / Cusături măneacă superioară
- 7 Față
- 8 Panou talie
- 9 Fustă
- 10 Buzunar
- 11 Atașează fusta
- 12 Tivuri mănece
- 13 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 112 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față, pe mănecele din spate și pe panoul din spate al fustei. Presați pensele de la bust în jos, pensele de la mănece în față și pensele de la fustă spre centru. Coaseți pensele de la mănece cu o lățime de 1 cm (3/8 in), cusând peste capetele superioare ale penselor.

2 112 Cusătură centrală spate

Așezați piesele din spate cu fața spre exterior. Fixați cu ace cusătura din spate și coaseți. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

3 112 Cusături laterale

Așezați partea din față dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

4 112 Sub cusăturile măneclor

Așezați mănecele din față cu partea dreaptă împreună cu mănecele din spate. Fixați cu ace cusăturile de sub mănece și coaseți (cusătura numărul 2). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

5 112 Așezați mănecele

Fixați mănecele în cusăturile pentru mănece cu partea dreaptă orientată în sus (cusătura numărul 3). Potrivii marcasele 4 de pe măneca din față și partea din față. Potrivii cusăturile de sub mănece și cusăturile laterale. Coaseți mănecele. Tăiați margini de cusătură la 1 cm (3/8 in), curățați-le împreună și călcați-le spre măneacă.

6 112 Cusături umăr / Cusături măneacă superioară

Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior (cusătura numărul 5). Continuați cu toate cusăturile măneclor superioare. Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor pe față (cusătura numărul 6). Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide. Îndreptați marginea interioară a feței.

7 112 Față

Fixați cu ace partea dreaptă a căptușelii de marginea decolteului, potrivit cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusul de material, tăiați curbile la intervale regulate. Presați surplusul de material pe căptușeală și coaseți-l cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - Cusătura inferioară a căptușelii - la sfârșit din suplimentul de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginea. Coaseți o cusătură de 1 cm (3/8 in) lățime de-a lungul marginii decolteului. Coaseți manual marginea interioară a feței la surplusurile cusăturilor umerilor. Coaseți marginile inferioare ale părții din față și ale feței împreună pe surplusuri.

8 112 Panou talie

Așezați panourile exterioare din față ale taliei (fără interfață) cu partea dreaptă împreună cu panoul exterior din spate al taliei (fără interfață). Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 7). Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale pe panoul interior al taliei (cu interfață) în același mod. Presați marginile pentru a le deschide. Realizați o butonieră transversală pe capătul drept al panoului interior al taliei, conform marcatului. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Fixați cu ace panoul exterior al taliei cu fața spre față cu marginea inferioară a pieselor din față și din spate. Fixați cu ace panoul interior al taliei pe marginea inferioară a pieselor din față și din spate, cu fața spre față. (cusătura numărul 9) Potrivii cusăturile laterale. Fixați cu ace marginile din față. Coaseți panoul taliei de-a lungul liniei de cusătură și continuați să coaseți marginile din față, începând și terminând la marginea inferioară exact pe linia de cusătură. Tăiați surplusul, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți panoul taliei și călcați. Îndreptați marginea inferioară a panoului interior al taliei.

9 112 Fusta

Așezați panourile din față ale fustei cu fața spre interior, împreună cu panoul din spate al fustei. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 8). Îndreptați toate surplusurile și călcați pentru a le deschide. Îndreptați surplusul de tiv, călcați spre interior și coaseți manual, fără a strânge. Presați fața panourilor din față ale fustei spre interior, pe linia FACING FOLD. Întoarceți marginea interioară a feței și coaseți-o ușor cu mână. Coaseți marginile frontale cu o lățime de 1 cm (3/8 in).

10 112 Buzunar

Curățați buzunarul pe toate marginile. Presați fața interioară spre interior pe linia FACING FOLD și coaseți-o cu mână, fără a strânge. Presați surplusurile de material de la marginea inferioară laterală spre interior. Fixați buzunarul pe fustă cu ace la liniile de îmbinare și coaseți aproape de marginea laterală și inferioară. Coaseți din nou cu o lățime de 1 cm (3/8 in).

11 112 Atașati fusta

Fixați cu ace și coaseți fusta cu partea dreaptă împreună cu panoul exterior al taliei, potrivit centrele (cusătura numărul 10). Potrivii și cusăturile laterale. Tăiați surplusul și călcați.

pe panoul taliei. Întoarceți marginea inferioară a panoului taliei cu aproximativ 2 cm (3/4 in) și apoi fixați-o cu ace de siguranță peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând panoul interior al taliei. Coaseți panoul taliei pe toate marginile cu o lățime de 1 cm (3/8 in).

12 112 Tivuri mănece

Curățați marginea superioară a tivurilor măneclor. Coaseți tivurile cu fața la față pentru a forma cercuri (cusătura numărul 11). Curățați surplusul și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace și coaseți tivurile cu fața la față cu marginea inferioară a măneclor, astfel încât cusătura tivului să se potrivească cu cusătura de dedesubt a măneclor. Tăiați surplusul, călcați pe tivuri și coaseți aproape de cusătură, consultați „Sfat util” -

Cusătura inferioară a unei borduri - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți tivurile spre interior. Presați marginile. Coaseți marginea tivului măneclor cu o cusătură de 1 cm (3/8 in) lățime. Coaseți manual marginile tivului interior fără a strânge.

13 113 Butoniere / Nasturi

Realizați o butonieră transversală, așa cum este marcat pe capătul stâng al panoului taliei. Dimensiunea angrenajului butonierii pentru a se potrivi cu nasturele. Așezați rochia închisă, potrivit centrele. Coaseți un nasture asortat pe panoul din față stânga al taliei. Coaseți al doilea nasture pe partea interioară a panoului din dreapta al taliei.

ROCHIE •••• STIL 113

la p. 40

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime spate aproximativ 123 cm (48 1/2 in)





ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesătură pentru rochii

Țesătură originală: Crep (350 g/m)

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia C
Piese de model 1-10



Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 46
Lățimea a materialului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	3,65 4 3,80 4%

Accesorii: 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 ins) lungime și o presă specială
O bucată rămasă de căptușeală. Bandă termofuzibilă pentru cusături

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B, 2A și 2B, 3A și 3B, 4A

și 4B, 5A și 5B și 6A și 6B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri



Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in), tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins).

Decuparea

Țesătură	1x
1 centru față	1
2 părți drepte față	1
3 partea stângă față	1
4 spate	2
5 partea dreaptă spate	1
6 spate stânga	1x

Schema modelului

Țesătură



Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată în sus pe un singur strat de material.

7 partea superioară a mânecii	2
8 sub mână	2
9 față pe o pliu	1
10 față spate	2

Interfață Călcați piesele 9 și 10 (pe partea greșită a țesăturii). Călcați banda de cusătură pe marginile decolteului pieselor 1 și 4.

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături longitudinale
- 3 Cusături umăr
- 4 Fermoar invizibil
- 5 Față
- 6 Cusături laterale
- 7 Mâneci
- 8 Mâneci încastrate, lejere
- 9 Tiv / Fante

CONSTRUCȚIE

- 113 Pliuri**
Coaseți penele pe centrul din față și apăsați în jos.
- 113 Cusături longitudinale**
Coaseți părțile laterale din față la partea din față centrală, terminând fiecare cusătură la marcajul fantei. Coaseți părțile laterale din spate la părțile din spate, potrivind marcajele de la talie. Neteziți surplusurile și apăsați deschis.
- 113 Cusături umăr**
Coaseți cusăturile umerilor. Coaseți cusăturile umerilor de la față. Curățați surplusurile și călcați pentru a deschide. Curățați marginea interioară a feței.
- 113 Fermoar invizibil**
Neteziți marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util”
- **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep pe linia marcată a decolteului. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

- 113 Față**
Fixați cu ace față cu fața împreună cu marginea decolteului, potrivind cusăturile umerilor. Întoarceți marginile fațetei cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginile deschise și fixați cu ace. Așezați surplusurile de cusătură la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace peste fațetă, consultați „Sfat util”
- **Guler, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Taiati surplusurile de cusătură, tăiați curbele la intervale regulate și tăiați în punctul decolteului aproape de cusătură. Presați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util”
- **Cusătura inferioară a unei borduri** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bordura spre interior. Presați marginea. Coaseți capetele din spate ale bordurii la benzile fermoarului și coaseți fața la marginea cusăturilor umerilor cu mâna.

- 113 Cusături laterale**
Coaseți cusăturile laterale, potrivind marcajele de la talie și terminând cusăturile la marcajul fantei. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

- 113 Mâneci**
Coaseți cusăturile din față și din spate ale mânecilor

. Curățați surplusurile și călcați pentru a le deschide. Curățați surplusurile de la tivul mânecilor, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

- 113 Așezați mânecile, ușor**
Fixați mânecile în gaura pentru mâneci cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriviti marcajul de pe mână inferioară cu cusătura laterală. Potriviti marcajele 10 de pe mână și partea laterală din față. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Neteziți capul mânecii între . Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și călcați spre mână la capul mânecii

- 113 Tiv / Fante**
Taiati surplusul de material de la tiv și de la marginile fantei de la cusăturile longitudinale din față și de la cusăturile laterale la 7 mm (1/4 in) și neteziți. Taiati surplusul de material de la fante la marcaj. Presați surplusul de material de la tiv și fante spre interior și coaseți, cusând peste partea superioară a fantei.


BLOUSONS •••• MODELE 114, 115

Modelul 114 la p. 21


Modelul 115 la pagina 28

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

114 Lungimea spatelui aproximativ 54 cm (21 ins)



115 Lungimea spatelui aproximativ 54 cm (21 ins)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete. Țesături pentru îmbrăcăminte exterioară. Piele artificială

Țesătură originală: 114 poliester (125 g/mp) (I), Tricot rib (II), 115 piele artificială (280 g/mp). 114, 115: Căptușeală

Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia B Piese ale modelului 1-16



Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 38	40 - 46
Lățime a materia lului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
114	140	2,25
Țesătură	55	2½
I	80	0,50
Fab.II	32	½
114	140	2,10
Căptușea	55	2¼
la	140	2,00
115	140	2,05
Țesătură	55	2¼
II	140	1,80
Interfață	55	1,85
Accesorii: 114, 115: 114: 1 fermoar	55	2

, lung de 50 cm (20 in).
capse cu fixare prin ciocănire. 115: 1
fermoar metalic separator, mărimi 34 - 38:
55 cm (22 ins), mărimi 40 - 46: 60 cm
(24 inci) lungime

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de
tipar. Săgețile pliurilor de pe piesele 1, 2,
7, 13 și 14 sunt marcate pentru mărimea
34. Pentru celelalte mărimi, remarcăți
săgețile în mod similar, în funcție de
liniile de mărime. Fixați piesele tiparului
pe Țesătură, așa cum se arată în schema
tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături
și margini 1,5 cm (5/8 in). Tăiați piesele de
căptușeală cu marje de cusătură de 1,5 cm
(5/8 in).

Decuparea

Pentru modelul 114 veți avea nevoie de
piesele 1-9 și 13-15. Veți
aveți nevoie de piesele de tipar 1-6 și 10
până la 16 pentru modelul 115.


Piese de tipar 114, 115

Țesătură


114, 115 1 față 2x
114, 115 2 spate pe o pliu 1
114, 115 3 bordură 2
114, 115 4 față 2x
114, 115 5 spate pe o pliu 1x
114, 115 6 bucată de buzunar 2
114 7 mânecă 2

Modele de croială 114

Țesătură I



Țesătură II



114 8 benzi pentru mâneci 2x
114 9 guler pe pliu 2
115 10 mânecă 2x
115 11 guler pe o pliu 2
115 12 tiv mânecă 2

Căptușeală


114, 115 13 față 2
114, 115 14 spate pe o pliu 1x
114, 115 15 bucată buzunar 2
115 16 mânecă 2

Interfață Călcați piesele 3-5, 9, 11 și 12 (pe
partea greșită a Țesăturii). Călcați
o bandă de căptușeală de aproximativ 4
cm (1 5/8 ins) lățime pe interior, peste
liniile buzunarului.

Pentru modelul 114, tăiați piesele 1-7 și 9
din materialul I și tăiați piesa 8 din
materialul II.

114, 115: Tăiați piesele 1-3, 7, 9 (1x
= exterior), 10 și 11 (1x = exterior) și din
vată.


Căptușeală




Când tăiați dintr-un strat dublu de material,
partea dreaptă trebuie să fie orientată spre
interior. Piesele marcate cu contur întrerupt
trebuie așezate pe material cu partea
imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 7 la
final, ca opuse, dintr-un singur strat de
material rămas, cu partea dreaptă orientată
în sus.

Schema modelului 115

Țesătură



Căptușeală



114, 115 Ghid rapid pentru profesioniști


- 1 114, 115 Wată / Umplutură
- 2 114, 115 Buzunar cu o singură bordură
- 3 114, 115 Pliseuri
- 4 114, 115 Cusături umăr
- 5 115 Guler
- 6 114, 115 Margini frontale / Scurtarea fermoarului
- 7 114, 115 Fermoar Guler
- 8 114
- 9 114, 115 Cusături laterale
- 10 Mâneci
- 11 Mâneci
- 12 114, 115 Mâneci încastrate
- 13 114, 115 Confecționați căptușeala
- 14 114, 115 Coase căptușeala
- 15 114 Capse

CONSTRUCȚIE

Pentru note privind lucrul cu piele artificială, consultați „Sfaturi utile” - Piele / Piele artificială - de la sfârșitul suplimentului de cusut suplimentului.

1 114, 115 Umplutură





Piesa din spate, piesa din față, manșeta, mânecile (114: piesa 7, 115: piesa 10) și gulerul exterior bucată (114: bucată 9, 115: bucată 11) cu wată. Coaseți vata în jurul tuturor marginilor pe margini și tratați bucățile căptușite ca pe un singur strat. 114 Notă: Mâneca modelului nostru din fotografie nu este căptușită cu wată. Mâneca poate fi căptușită, dacă doriți.



2 114, 115 Buzunar cu bordură simplă

Marcați linia de îmbinare pentru bordură. Îndoiti banda de bordură pe lungime și apăsați. Fixați bordura cu ace. Marcați capetele buzunarului pe bordură. Coaseți la 2 cm (3/4 in) de marginea pliului. Fixați buzunarul din materialul superior (piesa 6) deasupra cusăturii bordurii. Coaseți piesa buzunarului la 2 cm (3/4 in) de cusătura bordurii (2). Taiți între liniile de cusătură, tăiați în unghi spre capetele cusăturilor (2a). Așezați bordura în deschiderea buzunarului, trageți bucată de buzunar spre interior și apăsați (2b). Coaseți bucată de căptușeală a buzunarului la marginea bordurii.

cusătură (2c), apăsați în jos. Trageți triunghiurile mici de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le de marginea buzunarului și de bucățile buzunarului de la un capăt al cusăturii la celălalt (2d). Coaseți bucățile buzunarului între ele (2e).



3 114, 115 Pliseuri

Îndoiti pliurile pe piesele din față și din spate în direcția săgeții și coaseți pe margini.



4 114, 115 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 1). Coaseți cusăturile umerilor pe față (cusătura numărul 2). Presați marginile deschise.




5 115 Guler

Coaseți partea exterioară a gulerului pe marginea decolteului jachetei (cusătura numărul 3) și coaseți partea interioară a gulerului pe marginea decolteului, potrivit marcasele de pe guler cu cusăturile umerilor. Taiți surplusul de material de-a lungul curbilor și călcați pentru a deschide.








6 114, 115 Taiți marginile din față / Scurtați fermoarul

Pentru fermoarul expus, tăiați surplusul de material de la marginile frontale cu 5 mm (3/16 in) și mutați linia de cusătură cu 5 mm (3/16 in) spre interior. Scurtați fermoarul la capătul superior la lungimea dorită, îndoiind cu grijă îndoiind cu grijă opritoarele superioare pentru a le deschide, detașați-le și puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta dinții în surplus până la 5 mm (3/16 in) sub marcaj. În final, reatașați opritoarele la benzile cu fermoar și apăsați ferm pentru a le fixa. Lungimea finală este următoarea pentru 114: mărimea 34: 45,5 cm (17 3/4 in), mărimea 36: 46,0 cm (18 in), mărimea 38: 47,0 cm (18 1/2 in), mărimea 40: 47,5 cm (18 3/4 in), mărimea 42: 48,5 cm (19 1/4 in), mărimea 44: 49,5 cm (19 1/2 in) lungime. 115: mărimea 34: 53,5 cm (21 1/8 in), mărimea 36: 54,0 cm (21 1/4 in), mărimea 40: 55,5 cm (22 in), mărimea 42: 56,5 cm (22 1/4 in), mărimea 44: 57,5 cm (22 3/4 in), mărimea 46: 58,0 cm (23 in) lungime. Pentru modelul 114 mărimea 46 și modelul 115 mărimea 38, fermoarele nu trebuie scurtate.





7 114, 115 Fermoar

Separați fermoarul. Așezați jumătățile fermoarului cu fața în jos pe marginile din față (partea dreaptă a țesăturii), astfel încât dinții fermoarului să se afle pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură. Dinții fermoarului încep pentru modelul 114 pe decolteul marcat (7), pentru modelul 115 la marginea superioară a gulerului (linia de cusătură) (7a) și se termină la linia de pli a față cu 1,5 cm (5/8 in) deasupra marginii inferioare (linia de cusătură). Pliati capetele benzii fermoarului în exterior în partea de sus și fixați-le cu ace. Coaseți benzile fermoarului lângă dinții (picior fermoar). Așezați față cu fața la față. Părțile laterale împreună cu părțile din față și cu marginile inferioare alinate. Coaseți marginile inferioare împreună, de la marginea din față până la capătul garniturii (linia de cusătură). Presați marginile deschise. Îndoiti părțile din față pe linia FACING FOLD, fixând cu ace garnitura cu părțile drepte împreună cu marginile din față, pentru stilul 115, potrivit cusăturile de îmbinare ale gulerului. Coaseți de-a lungul marginilor din față, prindând fermoarul între ele (utilizați un picior pentru fermoar) (7b) (7c). Coaseți fața și tivul împreună până la capătul feței. 115: Continuați să fixați cu ace și să coaseți marginile superioare ale gulerului împreună. 114, 115: Taiți surplusurile de cusătură. Presați marginile din față, dinții fermoarului atârnând. 114: Fixați cu ace marginile de îmbinare ale gulerului jachetei și fața împreună. 115: Presați marginea superioară a gulerului. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase marginile de cusătură ale cusăturilor de îmbinare cât mai mult posibil (7d). Întoarceți fața spre interior.



8 114 Guler

Așezați piesele gulerului cu fața spre interior, coaseți de-a lungul marginii superioare și a marginilor frontale, la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul frontal. Continuați să coaseți pe partea dreaptă de-a lungul marginii inferioare până la centrul frontal. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele (8). Întoarceți gulerul, călcați. Coaseți partea exterioară a gulerului cu fața spre interior împreună cu marginea decolteului jachetei (cusătura numărul 3), potrivit marcajele de pe guler cu cusăturile umerilor. Tăiați surplusul de material de-a lungul curbelor la intervale regulate și călcați pe guler. Întoarceți marginea interioară a gulerului și coaseți de-a lungul cusăturii de îmbinare a gulerului (8a).





9 114, 115 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu fața dreaptă a țesăturii orientată în sus (cusătura numărul 4), potrivit marcajele de la talie.


10 114 Măneци

Așezați pliurile la capul măneци în direcția săgeții și coaseți cu acul la toate marginile (10). Cusături măneци (cusătura numărul 5). Presați marginile deschise. Îndoți banda măneци pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile pe lungime. Important: Folosiți o cusătură elastică (de exemplu, cusătură în zigzag) pentru țesăturile tricotate! Presați surplusurile pentru a le deschide. Îndoți banda măneци în jumătate pe linia FOLD, cu partea greșită orientată spre interior (10a). Coaseți marginile deschise și fixați cu ace marginea inferioară a măneци, întinsă pentru a se potrivi, potrivit cusăturile benzii măneци și cusăturile măneци. Coaseți benzile măneци, întinse pentru a se potrivi (10b).




11 115 Măneци


Îndoți măneциle pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Cusături măneци (cusătura numărul 8). Presați marginile deschise. Aduți marginile inferioare ale măneци prin cusătură cu mașina de-a lungul marginilor inferioare (setarea cea mai lungă a cusăturii) și lăsați capetele lungi ale firului să atârne (11). Coaseți marginile înguste ale fiecărei bucăți de tiv a măneци cu fața spre interior, pentru a forma rotunjimi (11a). Presați surplusurile pentru a le deschide. Fixați cu ace fața spre interior cu marginile inferioare ale măneци, potrivit cusăturile. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginile tivului măneци cu fața spre interior. Legați capetele firului. Distribuți adunările în mod uniform. Coaseți fața spre interior, îndepărtați orice fire de adunare vizibile (11b).



12 114, 115 Set în măneци


Fixați măneциle în cavitățile pentru brațe, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivți marcajele 7 de pe măneци și față. Potrivți cusăturile măneциlor și cusăturile laterale. Potrivți marcajul de la capul măneци cu cusătura umărului. Coaseți măneциle. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați spre măneци la capul măneци.





13 114, 115 Confectionați căptușeala

Coaseți pliul de relaxare pe căptușeala din spate, așa cum este marcat pe tipar, și fixați cu ac și ață. Presați pliul într-o parte (13). Coaseți cusăturile ca pe piesele de material superior. Așezați pliurile pe față, spate și mâneci în direcția săgeții, ca pe bucățile de material superior, și coaseți pe margini. Așezați căptușelile mâncilor. Presați căptușeala spre interior de-a lungul marginii tivului. Pentru modelul 115, presați și marginile tivului mânecii spre interior cu 1 cm (3/8 in) lățime (13a).









14 114, 115 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala la marginea interioară a feței (cusătura numărul 12), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii inferioare (14). Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile mâncilor în interiorul mâncilor din țesătura superioară. 114: Întoarceți surplusul de cusătură de la marginile inferioare ale căptușelilor mâncilor la cusăturile mâncilor și fixați-l cu ace de siguranță la benzile mâncilor din interior, astfel încât marginile deschise să fie aliniate. Trageți marginile fixate cu ace de siguranță din interior.

Coaseți marginile inferioare ale mâncilor pe jachetă și căptușeala cu o cusătură elastică, întinzând benzile mâncilor pentru a se potrivi (14a). 114, 115: Fixați căptușeala cu ace la tiv, astfel încât marginile tivului și căptușeala să fie aliniate. Coaseți tivul căptușelii cu mâna. Coaseți căptușeala pe față față (14b). 115: Coaseți marginile inferioare ale căptușelii mâncilor la tivurile mâncilor în același mod (14c).


14



15 114 Capse
Atașați cele două jumătăți superioare ale capselor la capătul drept al gulerului, conform marcajelor. Atașați jumătățile inferioare ale capselor la capătul stâng al gulerului, astfel încât să se potrivească.

HALAT ●●●● STIL 116

la p. 19
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungimea spatelui aproximativ 125 cm (49 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru paltoane cu o anumită consistență
Țesătură originală: Amestec de lână (370 g/mp). Căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățime a materialului	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	3,30 3%
Căptușeală	140 55	2,40 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Banda termofuzibilă pentru cusături. 4 nasturi



TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B, 2A și 2B, 5A și 5B, 8A și 8B și 9A și 9B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Taiati piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Prezentare generală a modelului Linia roșie a modelului, foaia D Piesele modelului 1-11



Decupare

Țesătură

- 1 față 2x
- 2 spate 2x
- 3 partea superioară a mâncii 2x
- 4 mână inferioară 2x
- 5 față 2x
- 6 față spate pe o pli 1x
- 7 bucată de buzunar 4

Căptușeală

- 8 față 2
- 9 spate 2x
- 10 inserție plisată față 2x
- 11 inserție plisată spate 2x

și, de asemenea, piesele 3 și 4

Interfață Călcați piesele 5 și 6 (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, interfațați tivul și tivul mâncilor. Călcați banda de cusătură pe marginile din față ale pieselor din față (piesa 1) și pe marginea decolteului pieselor din spate (piesa 2) (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști


- 1 Pliuri
- 2 Cusături umăr
- 3 Pliuri
- 4 Cusătură centrală spate

- 5 Față
6 Cusături laterale / Buzunare în cusături
7 Măneci
8 Mănece încastrate, lejere
9 Tiv
10 Căptușeală
11 Cusătură căptușeală
12 Butoniere / Nasturi

Dispunerea tiparelor


Țesătură

116
140 cm 55 " 36 - 48



Căptușeală

116
140 cm 55 " 36 - 48



Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

CONSTRUCȚIE

- 116 Pliuri**
Coaseți pensele de umăr pe piesele din față și apăsați în față.
- 116 Cusături umăr**
Fixați cu ace cusăturile umerilor cu fața materialului orientată spre dreapta și aliniind liniile de îmbinare și liniile de PLI INTERIOR. Coaseți cusăturile umerilor, întrerupând cusătura la penseta umărului și așezând penseta într-o parte. Prindeți pensetele cu cusături! Coaseți cusăturile umerilor de la față. Coaseți cusăturile umerilor pe inserțiile plisate (piesele 10 și 11) de la marginea gâtului până la marginea din față a inserției căptușelii din față, aliniind marcajul de pe inserția din spate cu linia de cusătură de pe inserția din față. Presați marginile deschise.

- 116 Pliseuri**
Așezați inserțiile plisate sub piesele din față și din spate, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, astfel încât cusăturile umerilor să fie aliniate, iar marginile laterale (linia de cusătură) de pe inserții să se întâlnească cu linia ÎNĂUNTRU PLIAT de pe piesele din față și din spate. Fixați inserțiile cu ace. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul liniei INSIDE FOLD, prindând inserția. Fixați cu ace linia INSIDE FOLD pe piesele din față și din spate, cu fețele greșite una lângă alta, cu linia ABUTTING (plisul pliat). Așezați inserțiile căptușelii în față, astfel încât marginea din față (linia de cusătură) de pe inserția căptușelii din față se întâlnească cu linia de cusătură a pensetei. Lucrați din interior pentru a coase în linia cusăturii dart, prindând inserția căptușelii din față. Așezați dartul în față și coaseți marginile superioare ale marginilor dartului la cusătura umărului. Coaseți marginile din spate și marginile decolteului din spate și inserția căptușelii din spate împreună pe margini.

- 116 Cusătură centrală spate**
Coaseți cusătura centrală din spate. Presați marginile deschise.

- 116 Față**
Fixați cu ace fața cu fața marginea decolteului și marginile din față și de jos ale pieselor din față, potrivit cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul decolteului marcat, cusând marginile din față și de jos până la capătul feței (linia cusăturii). Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați curbile la intervale regulate și tăiați colțurile în unghi. Presați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei căptușeli - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala spre interior. Presați marginile.

- 116 Cusături laterale / Buzunare în cusături**
Coaseți cusăturile laterale, potrivit marcajele de la talie și fără a coase peste deschiderile buzunarelor între marcaje. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați surplusurile pentru a le deschide. Fixați cu ace marginile de îmbinare ale bucăților de buzunar cu fața spre interior, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarelor în cusăturile laterale și coaseți de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați bucățile de buzunar în față și coaseți-le împreună.

- 116 Mănece**
Coaseți cusăturile din față și din spate ale măneclor. Presați marginile deschise. Presați marginea mănecii spre interior și coaseți ușor cu mâna.

- 116 Așezați mănecele, ușor**
Fixați mănecele în cavitățile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potrivii marcajul de pe măneacă cu cusătura laterală. Potrivii marcajul 7 de pe măneacă și față. Potrivii marcajul de la capul mănecii cu cusătura umărului. Relaxați capul mănecii între •. Coaseți mănecele. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați spre măneacă la capul mănecii.

- 116 Tiv**
Presăți surplusul de tiv spre interior și coaseți manual fără a strânge.

- 116 Confecționați căptușeala**
Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele căptușelii din spate. Coaseți conform marcajelor pentru pliul de relaxare. Bateți între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți cusăturile umerilor, cusăturile laterale și cusăturile măneclor. Presați marginile deschise. Așezați căptușelile măneclor. Presați căptușeala 1 cm (3/8 in) lățime spre interior de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor măneclor.


- 116 Coaseți căptușeala**
Coaseți căptușeala la marginea interioară a feței, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu fețele greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile măneclor în interiorul măneclor a țesăturii superioare. Fixați căptușeala cu ace la surplusul de material al tivului, astfel încât marginile surplusului de material al tivului și ale căptușelii să fie aliniate. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pliu și călcați ușor. Coaseți căptușeala pe fațetele din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor măneclor la surplusul de material al tivului măneclor în același mod. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii și călcați ușor.

- 116 Butoniere / Nasturi**
Lucrați butonierele în cruce pe marginea din față dreaptă, așa cum este marcat. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți butoanele pe marginea din față stângă pentru a se potrivi.

SALOPETĂ •••• STIL 117



la p. 55

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea piciorului de la talie 112 cm
(44 1/4 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia verde a modelului, foaia C
Piese modelului 21 și 22



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare din viscoză

Țesătură originală: Viscosă (90 g/m²)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	46 - 56
Lățime a țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	3,50 3%

Accesorii: 1 pereche de inele și gîslire pentru sutien. Un ac dublu pentru mașină de cusut.

TĂIERE

Piese de țipar din hârtie

Trasați piesele țiparului de pe foaia de țipar. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 22A și 22B pe liniile de îmbinare. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 117. Fixați piesele țiparului pe material, așa cum se arată în schema țiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a și b includ marjele.


Decupare

- 21 față 2x
22 spate 2
o bandă de bials / gaura pentru măneci și bretele 2
b bandă de legătură / decolteu față și spate 4x

Dispunerea țiparului

Țesătură

117
140 cm 55 " 46 - 56



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Piese tăiate la măsură

Dimen siuni	46	48	50	Lățime pentru toate dimensi unile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	60 23%	61 24	62 24%	4 1½
b	25 9%	26 10%	27 10%	4 1½
Dime nsiun e	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	63 24¾	64 25¼	65 25½	4 1½
b	28 11	29 11%	30 11%	4 1½

Începere rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături laterale
- 3 Cusături interioare la picioare
- 4 Cusătură la gât
- 5 Margini ale gâtului / Bretele
- 6 Cusătură centrală
- 7 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 117 Pliuri

Coaseți cusăturile bustului din față și apăsați în jos.

2 117 Cusături laterale

Fixați cu ace și coaseți părțile din față cu părțile din spate (cusătura numărul 1), potrivit marcajele de la genunchi. Neteziți surplusurile și apăsați pentru a le deschide.

3 117 Cusături interioare ale picioarelor

Fixați cu ace și coaseți cusăturile din interiorul piciorului, cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 2), potrivit marcajele de la genunchi și întinzând marginile din interiorul piciorului deasupra marcatului în timp ce coaseți. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

4 117 Fixați marginea decolteului

Tăiați surplusul de material de la marginile din față și din spate ale decolteului. Coaseți banda de legătură cu lățimea de 1 cm (3/8 in) cu fața spre față, împreună cu marginea. Presați banda de legătură spre surplusul de material, presați 1 cm (3/8 in) lățime spre partea din spate a materialului. Așezați banda de legătură peste margine spre interior și coaseți la cusătura de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase banda de legătură aproape de cusătura de îmbinare.

5 117 Fixați marginile gurilor de mănecă / Curele

Tăiați surplusul de material de la marginile din față și din spate ale gurilor de mănecă. Coaseți benzile de legătură, fiecare cu lățimea de 1 cm (3/8 in), cu fața spre marginea gurilor de mănecă, lăsând capătul benzii să depășească marginea din spate cu 2,5 cm (1 inch) (pentru inelul sustenului). Continuați să călcați capătul din spate al benzii cu lățimea de 1 cm (3/8 in) spre interior.

Lăsați curelele din față să atârne și apăsați-le spre interior în același mod. Așezați banda peste margine spre interior, întoarceți-o și coaseți-o la cusătura de îmbinare (marginea pliată trebuie să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare), coaseți și marginile presate ale benzii împreună. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase curelele și a lega aproape de cusătura de îmbinare, totul într-o singură mișcare. Așezați capătul din spate al curelei în jurul inelului și coaseți pe marginea superioară din spate. Treceți curea din față prin glisor. Treceți capătul din față al curelei și prin inelul sustenului. Treceți capătul curelei din nou prin glisor și coaseți capătul pe interiorul curelei cu o cusătură în zigzag.

6 117 Cusătură centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, potrivit cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală. Neteziți surplusurile. Presați surplusurile cusăturii centrale din spate deschise până la începutul curbei. Nu presați surplusurile cusăturii plat de-a lungul curbei. Așezați surplusurile cusăturii centrale la decolteul din față și din spate spre interior și fixați-le pe surplusuri cu bare de fir.

7 117 Tiv


Curățați surplusul de material al tivului și călcați-l pe partea greșită a țesăturii. Lucrați din partea dreaptă a articolului vestimentar și utilizați acul dublu pentru a coase tivul cu o lățime de 3 cm (1 1/4 inch).

PANTALONI ●●●● STIL 118

la p. 57

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime exterior picior 112 cm (44 1/4 in)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare din viscoză



Țesătură originală: viscoză (90 g/m²)

Necesarul de material

Mărime	46 - 56
Lățime a țesăturii	cm ins
Țesătură	140 55
Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	2,70 3

Prezentare generală a modelului

Linia modelului verde, foaia C Piese ale modelului 21-23



Accesorii: elastic de 1 cm (3/8 in) lățime, după cum urmează pentru mărimea 46: 2,70 m (3 yds), mărimea 48: 2,85 m (3 1/4 yds), mărimea 50: 3,15 m (3 1/2 yds), mărimea 52: 3,30 m (3 5/8 yds), mărimea 54: 3,45 m (3 7/8 yds), mărimea 56: 3,60 m (4 yds) lungime. O ac de mașină de cusut dublă.

DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului din foaia de model. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 22A și 22B împreună pe liniile de îmbinare. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 118. Fixați piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesa c direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesa c includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	46	48	50	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
c	123 48%	129 50%	135 53%	14 5 1/2
Dimensiuni	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
c	141 55 1/2	147 57%	153 60%	14 5 1/2


Decupare

Țesătură

21 piesa din față a pantalonilor 2x
22 piesa din spate a pantalonului 2
23 bucată buzunar 4
c bandă talie 1

Disponerea tiparului

Țesătură



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați piesa c ultima dintr-un singur strat de material rămas.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale
- 2 Buzunare în cusături
- 3 Cusături interioare la picioare
- 4 Cusătură centrală
- 5 Banda taliei
- 6 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 118 Cusături laterale

Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre interior, împreună cu piesele din spate ale pantalonilor. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 3), fără a coase peste deschiderile buzunarelor. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Potrivii marcajele de la genunchi. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

2 118 Buzunare în cusături

Curățați marginile drepte ale pieselor buzunarului. Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre interior, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, potrivit marcajele. Coaseți piesele buzunarului aproape de linia de cusătură marcată. Presați piesele buzunarului în față și coaseți-le împreună. Fixați cu ac și ață marginile superioare ale pieselor buzunarului pe partea inferioară a piesei de îmbrăcăminte. Curățați surplusurile.

3 118 Cusături interioare ale piciorului

Fixați cu ace și coaseți cusăturile interioare ale piciorului cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 2) și potrivit marcajele la genunchi. Întindeți marginile interioare ale piciorului deasupra marcajului în timp ce coaseți. Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

4 118 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Introduceți un picior al pantalonului în celălalt, cu partea dreaptă orientată spre exterior, potrivit cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală. Neteziți surplusurile. Presați surplusurile cusăturii centrale din spate deschise până la începutul curbei. Nu presați surplusurile cusăturii plat de-a lungul curbei.

5 118 Centura

Îndoii banda de talie în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre exterior și călcați marginea pliului. Desfaceți din nou banda de talie și așezați capetele cu părțile drepte una lângă alta. Coaseți cusătura pe jumătatea exterioară a benzii de talie până la pliul călcat. Lăsați jumătatea interioară deschisă pentru a introduce elasticul. Presați surplusurile deschise și presați surplusurile de cusătură de pe jumătatea interioară a centurii spre interior. Coaseți jumătatea exterioară a centurii cu fața spre exterior împreună cu marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusătura de pe centură cu cusătura din spate a pantalonilor. Presați surplusurile de cusătură pe centură. Presați surplusul de la marginea interioară a centurii spre interior. Bateți marginea interioară a centurii peste cusătura de îmbinare a centurii. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând jumătatea interioară a centurii. Coaseți centura de două ori la intervale de 1,8 cm (aproximativ 3/4 in). Tăiați elasticul în 3 bucăți egale. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce câte o bucată de elastic în fiecare dintre tuburi. Coaseți capetele elasticului pentru a obține o potrivire confortabilă. Coaseți manual deschiderea din cusătură.

6 118 Hem


Neteziți surplusul de material pentru tiv și călcați pe partea din spate a țesăturii. Lucrați din partea dreaptă a articolului vestimentar și utilizați acul dublu pentru a coase tivul cu o lățime de 3 cm (1 1/4 in).

BLUZĂ ●●●● STIL 119

la p. 56



Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aproximativ 83 cm (33 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia D Piese ale modelului 21 până la 26



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru bluze
Țesătură originală: viscoză (90 g/m²)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	46 - 56
Lățime a materialului	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140
ă	55
	2,90
	3 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 8 nasturi

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcajele pentru butoniere X de pe piesa 21 sunt numai pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, în funcție de liniile de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marce în mod egal între ele. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ



Decupare

Țesătură

21 față 2x
22 spate pe o pli 1
23 cusătură pe o pli 2
24 mânecă 2x
25 benzi pentru mâneci 2x
26 guler pe pli 2
 curea de cravată 2

Disponerea tiparului

Țesătură



Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesa 25 la final, ca piese opuse, dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsura

Dimen	46	48	50	Lățime pentru toate dimensiuni
	Lungime (cm / ins)			
a	103 40 1/2	109 43	112 44	6 2
Dimen	52	54	56	Lățime pentru mărimi (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	115 45 1/4	118 46 1/2	121 47 3/4	6 2

Interfață Fier de călcat pe piesele gulerului și pe fața pieselor din față până la linia de pliuri (partea greșită a țesăturii)

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură exterioară
- 3 Cusături umăr în față
- 4 Cusături laterale
- 5 Guler
- 6 Fațete față / Crotă interioară
- 7 Mănci construite
- 8 Bande pentru mâneci
- 9 Mănci încastate
- 10 Tiv / Fante laterale
- 11 Cusături vizibile pe marginile din față / Margini interioare
- 12 Butoniere / Nasturi
- 13 Curea
- 14 Bucle pentru fir

CONSTRUCȚIE

1 119 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față și apăsați în jos.

2 119 Yoke exterior

Așezați pliurile pe piesa din spate în direcția săgeții și coaseți pe margini. Fixați cu ace o piesă a cusăturii pe marginea superioară a piesei din spate, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, și coaseți (cusătura numărul 1). Presați marginile cusăturii pe cusătură.

3 119 Cusături umăr față

Așezați piesele din față cu partea dreaptă împreună cu spatele și cu cusătura atașată. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 2), netezind marginile cusăturii. Presați surplusul de material al cusăturii pe cusătură.

4 119 Cusături laterale

Fixați cu ace cusăturile laterale cu partea dreaptă a materialului orientată în sus (cusătura numărul 3) și coaseți de la marginile superioare până la marcajul fantei. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide. Călcați marginile surplusurilor de cusătură ale fantei laterale spre interior.

5 119 Guler

Așezați piesele gulerului cu fața spre interior și coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului. Taiati surplusurile de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați. Bateți gulerul pe marginea decolteului, astfel încât marginile din față să se întâlnească cu centrul din față (cusătura numărul 4). Potrivii marcele de pe marginea inferioară a gulerului cu marcele de pe umeri de pe crotolul.

6 119 Fațete față / Crotoul interior

Presați surplusul de cusătură la marginea inferioară al doilea element al cusăturii și la marginile umerilor spre interior. Coaseți cusătura interioară peste guler pe marginea din spate a decolteului. Neteziți fațetele din față și apoi pliați partea dreaptă spre interior pe LINIA DE PLIERE A FAȚETELI.

Coaseți liniile decolteului pe partea din față și pe față, prindând gulerul. Marginile umerilor din față se află pe interiorul cusăturii. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Taiati surplusul, tăiați curbele. Întoarceți partea din față și interiorul cusăturii spre interior, așezați gulerul în sus. Presați marginile. Coaseți interiorul cusăturii aproape de cusătura cusăturile de îmbinare cu mașina sau coaseți manual. Coaseți marginile laterale ale cusăturii împreună.

7 119 Confectionați mânecile

Îndoți mânecile pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 6). Neteziți marginile cusăturii și călcați-le într-o parte.

8 119 Benzi pentru mâneci

Coaseți marginile înguste ale fiecărei benzi de mânecă cu partea dreaptă una lângă alta pentru a forma cercuri. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Coaseți jumătatea exterioară a benzii de mânecă pe marginea inferioară a mânecii (cusătura numărul 5), privind cusăturile. Presați surplusurile de cusătură pe banda de mânecă.

Îndoți benzile mânecii în jumătate pe linia de pliuri și călcați, cu partea greșită orientată spre interior. Întoarceți marginea jumătății interioare. a benzii mânecii și coaseți de-a lungul cusăturii de îmbinare. Lucrați din exteriorul mânecii pentru a coase în linie cu cusătura de îmbinare.

9 119 Așezați mânecile

Fixați mânecile în gaura pentru mâneci cu partea dreaptă orientată în sus. Potrivii marcele 7 de pe mânecă și față. Potrivii cusătura mânecii cu cusătura laterală. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu marcajul de pe cusătura umărului. Coaseți mânecile, așezându-le între •. Taiati surplusul de material, coaseți împreună și călcați pe față și spate la capul mânecii.

10 119 Tiv / Fante laterale

Așezați din nou marginile de cusătură la marginile fantei laterale. Presați marginile de cusătură spre interior, întoarceți jumătate și coaseți. Așezați din nou marginile de cusătură la marginile deschiderii spre interior. Coaseți marginile fantei cu o lățime de 1 cm (3/8 in), cusând peste partea superioară a fantei.

11 119 Coaseți marginile din față / Marginile interioare ale față

Cusătura superioară pe marginile din față, conform marcajelor. Întoarceți față în față la tiv și coaseți manual pe tiv.

12 119 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele pe lungimea marginii din față dreapta. Alegeți dimensiunea a butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii. Coaseți nasturii pe marginea din față stânga pentru a se potrivi.

13 119 Centură

Coaseți capetele curelei de legare cu fața spre interior pentru a forma o bandă lungă. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Îndoți banda pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți marginile împreună, lăsând o deschidere pe marginea lungă pentru a întoarce partea dreaptă spre exterior. Taiati surplusul,

tăiați colțurile în unghi. Întoarceți cureaua și călcați. Coaseți deschiderea din cusătură.

14 119 Buclele firului


Realizați manual bucle de fir de lungimea dorită peste cusăturile laterale la nivelul taliei, întinzând 3-4 fire și acoperindu-le bine cu cusături de butonieră realizate manual. Introduceți și scoateți acul în același punct atunci când întindeți firele.

SUS STIL 120

la p. 54

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56



Lungime spate 82 cm (32 1/2 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia D

Piese modelului 21 și 22



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru bluze, cu sau fără elastan
Țesătură originală: viscoză (90 g/m²)

Necesarul de material

Dimensiune	46 - 56
Lățime cm a țesăturii	140 55
Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	4,50 4,75
Țesătură	140 55
Marimile	46, 48, 50: 0,50 m (20 in), 52, 54: 0,55 m (22 in), 56: 0,55 m (22 in).

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele modelului din foaia de model. Lipiți piesele 21A, 21B și, de asemenea, 22A și 22B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături, margini, tivuri și tivuri mâneci 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Disponerea modelului

Țesătură

120
140 cm 55 "



Tăiați dintr-un singur strat de material, cu partea dreaptă orientată în sus. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Marimi	46	48	50	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	83,5 32%	84,5 33%	85,5 33%	4 1 1/2
Dime nsiun e	52	54	56	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	86,5 34	87,5 34 1/2	88,5 34%	4 1 1/2

Decupare

Țesătură

- 21 față cu mănecă integrală mănecă 2x
- 22 spate cu mănecă integrală mănecă 2x
- o bandă de bordură înclinată / decolteu 1x

Ghid rapid pentru profesioniști

- Cusătură centrală spate
- Cusături umăr / Cusături mănecă superioară
- Decolteu
- Cusătură centrală față
- Cusătură laterală / Cusături sub mâneci
- Tiv
- Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

1 120 Cusătură centrală spate

Așezați piesele din spate cu față spre interior. Fixați cu ace cusătura centrală din spate și coaseți. Neteziți marginile cusăturii și călcați într-o parte.

2 120 Cusături umăr / Cusături mănecă superioară

Așezați piesele din față cu partea dreaptă împreună cu spatele. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor și cusăturile de sus ale mâneșilor, toate într-una singură (cusătura numărul 1). Îndreptați marginile de cusătură și călcați pe spate.

3 120 Decolteu

Tăiați surplusul de cusătură de la marginea decolteului la 1 cm (3/8 in). Îndoțiți banda de bias pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu partea greșită orientată spre interior. Fixați banda de bias de-a lungul decolteului, astfel încât marginile deschise să se afle pe marginea decolteului. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Tăiați surplusul de material, tăiați curbile. Întoarceți banda în interior și călcați marginea. Coaseți la 5 mm (3/16 in) lângă marginea decolteului, prindând banda înclinată.

4 120 Cusătură centrală din față

Fixați cu ace marginile cusăturii din față, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Coaseți cusătura din față. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Coaseți manual surplusul de material de la gât, pe interior, la banda de față înclinată.

5 120 Cusături laterale / Cusături sub mâneci

Așezați partea din față dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale deasupra marcărilor și continuați să coaseți sub cusăturile mâneșilor, totul în (cusătura numărul 2). Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Neteziți marginile cusăturii și tivul, toate într-o singură mișcare. Presați marginile cusăturii deschise până la începutul curbei.

6 120 Tiv

Curățați surplusurile de tiv, apăsați spre interior. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase tivul. Coaseți peste partea superioară a fantei.

7 120 Tivuri mâneci

Neteziți surplusul de material de la tivul mânecii.

Presăți surplusurile spre interior și coaseți cu o cusătură de 1,3 cm (1/2 in) lățime pentru a crea o casetă, lăsând o mică porțiune deschisă lângă cusătura mânecii pentru a introduce elasticul. Tăiați banda elastică în două bucăți egale și introduceți-le în casete. Coaseți capetele elasticului pentru a obține o potrivire confortabilă.

HALAT ●●●● STIL 121

la p. 59

Marimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aproximativ 117 cm (46 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Material recomandat: materiale pentru paltoane

Țesătură originală: Amestec de lână (260 g/mp). Căptușeală


Necesarul de material

Marime	46 - 56
Lățime cm a țesăturii	
Țesătură	140 55
Căptușeală	140 55
	4,50 4,75 1,40 1 1/2

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 2 nasturi. 1 nasture interior

Prezentare generală a modelului

Linia roșie a modelului, foaia A
 Piese de model 21-32



DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, 22A și 22B, precum și 28A și 28B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului cu ace pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a și b includ surplusurile. Tăiați piesele căptușeli cu surplusuri de cusătură și tiv de 1,3 cm (5/8 in).

Decuparea

- 21 față 2x
- 22 spate 2x
- 23 partea superioară a mânecii 2x
- 24 mănecă inferioară 2x
- 25 bandă pentru guler pe o pli 2x
- 26 guler sub pli 1x
- 27 guler superior pe o pli 1x
- 28 față 2x
- 29 spate orientat spre o pli 1x
- 30 bucată de buzunar 2
- o centură 2
- bordură 2



Căptușeală



Îndoiiți materialul așa cum se arată în modelul de croială. Partea dreaptă este orientată spre interiorul un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată în sus pe un singur strat de material. Piese indicate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	46	48	50	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	115,5 45½	118,5 46½	121,5 47½	12 4¾
b		21 8¼		11 4¾
Dimensiuni	52	54	56	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	124,5 49	127,5 50¾	130,5 51½	12 4¾
b		21 8¼		11 4¾

Căptușeală

31 piesă căptușeală față 2x
32 piesă căptușeală spate 2x
și, de asemenea, piesele 23, 24 și 30

Interfață Călcați piesele 25-29 și b. De asemenea, interfațați tivul și marginea mânecilor (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură centrală spate
- 3 Cusături umăr
- 4 Cusături laterale
- 5 Buzunare cu bordură
- 6 Guler / Fațetă
- 7 Mâneci
- 8 Mâneci încastate
- 9 Căptușeală
- 10 Tiv
- 11 Butoniere / Nasturi
- 12 Curele pentru curea
- 13 Curea

CONSTRUCȚIE

1 121 Pliuri

Coaseți pensele pe bust în față și apăsați în jos.

2 121 Cusătură centrală spate

Coaseți cusătura centrală din spate. Neteziți surplusul de material și apăsați pentru a deschide.

3 121 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor, netezind marginile umerilor din spate. Coaseți cusăturile umerilor de la față. Neteziți surplusurile de material și călcați pentru a le deschide.

4 121 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale, fără a coase peste deschiderile buzunarelor între marcaje. Îndreptați surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide.

5 121 Buzunare cu bordură

Coaseți marginile laterale ale bordurilor, întoarceți și apăsați. Fixați bordurile pe partea din față, fixați bucățile de buzunar peste borduri. Coaseți bordurile și bucățile de buzunar. Așezați marginile de cusătură în jos și fixați cu ace. Așezați bucata de buzunar din țesătură cu partea dreaptă împreună cu bordura opusă din față și coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă cusătura de îmbinare a bordurilor. Această cusătură trebuie să fie cu aproximativ 5 mm (3/16 in) mai scurtă la capete decât cusătura de îmbinare a bordurii. Tăiați între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Nu tăiați bucățile de buzunar. Trageți bucățile de buzunar spre interior, apăsați bordură peste deschiderea buzunarului. Așezați triunghiurile mici de material la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le pe buzunar. Coaseți bucățile de buzunar împreună. Coaseți capetele bordurii cu cusături invizibile manual.

6 121 Guler / Fațetă

Coaseți piesele benzii gulerului la piesele gulerului. Tăiați surplusul de cusătură la 5 mm (3/16 in), întindeți și coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți gulerul inferior pe marginea decolteului hainei de la marcajul 5 până la colț. Tăiați în unghi în surplusul de cusătură în colțuri. Coaseți gulerul inferior pe marginea rămasă a decolteului. Coaseți gulerul superior pe marginea decolteului căptușelii de la marcajul 6 până la colț. Tăiați în unghi în surplusul de cusătură al căptușelii în colțuri. Coaseți gulerul superior la marginea rămasă a decolteului. Tăiați surplusurile de-a lungul curbilor și călcați pentru a le deschide. Fixați cu ace gulerul superior cu partea dreaptă împreună cu gulerul inferior, împingând în sus surplusul de material al gulerului superior. Coaseți piesele gulerului împreună de la cusătura de îmbinare. Tăiați surplusul de material la marcaj, aproape de linia de cusătură. Așezați surplusul de material în sus. Fixați cu ace fațetele la piesele din față de la marcaj, împingând în sus surplusul de material. Coaseți marginile din față și din jos împreună. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul,

întoarceți garniturile spre interior și călcați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Coaseți surplusurile de material ale cusăturilor de îmbinare.

7 121 Mânsoane

Coaseți cusăturile din față și din spate ale mânecilor. Presați marginile deschise. Presați marginea mânecii spre interior.

8 121 Așezați mânecile

Montați mânecile, având în vedere următoarele aspecte: Potrivii marcajele 9 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul de pe partea superioară a mânecii cu cusătura umărului. Potrivii marcajul de pe partea inferioară a mânecii cu marcajul de pe spate. Distribuți uniform volumul de la capul mânecii pentru a evita formarea de cute. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in).

9 121 Căptușeala

Coaseți cusăturile laterale ale căptușelii. Presați surplusul de material de la marginile inferioare din față și din spate spre interior, pliați jumătate și coaseți. Așezați partea din spate dreaptă pe partea din spate stângă, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și centrul aliniat, și coaseți marginile împreună. Coaseți cusăturile umerilor. Coaseți cusăturile căptușelii mânecilor. Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea interioară a fațetei deasupra marcajului. Așezați căptușeala în interiorul hainei, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, și așezați mânecile una în cealaltă. Întoarceți marginile inferioare ale căptușelilor mânecilor și coaseți-le la marginea surplusului de material al tivului, apăsați lungimea în plus în jos. Fixați cu ace surplusul de material al cusăturilor laterale ale căptușelii la surplusul de material al cusăturilor laterale din interior și fixați sub cusătura inserției mânecii cu câteva cusături manual.

10 121 Tiv

Neteziți tivul, așezând din nou față în față. Coaseți tivul cu mâna, fără a strânge. Așezați din nou față în interior și coaseți la tiv.

11 121 Butoniere/Nasturi

Lucrați butoniere transversale pe partea dreaptă și stângă a față, la marcajele din față. Dimensiunea butonierelor trebuie să se potrivească cu butoanele dvs. Coaseți manual ambele butoane pe partea dreaptă și stângă a față. Butonul interior din interiorul părții drepte a hainei trebuie să fie exact în spatele butonului exterior.

12 121 Suporturi pentru curea

Realizați manual bucle de fir de lungimea dorită peste cusăturile de la talie, întinzând 3-4 fire și acoperind-o bine cu cusături de butonieră manual. Introduceți și scoateți acul în același punct atunci când întindeți firele.

13 121 Centură


Așezați bucățile de curea cu față dreaptă una lângă alta. Coaseți marginile, lăsând o deschizătură pentru întorcere. Tăiați surplusul și colțurile în unghi. Întoarceți cureaua și călcați-o. Coaseți deschizătura în cusătură.

HANORAC ●●●● STIL 122

la p. 52/53




Mărimi Burda 46,48,50,52,54,56,58,60

Lungime spate: aproximativ 108 cm (42 1/2 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foaia C
Piese ale modelului 1-6



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: tricou, velur nicky, fleece din fibre Țesătură originală: velur nicky (280 g/mp), bandă tricotată cu nervuri (260 g/mp)

Cerințe privind materialul

Mărire	46 - 52	54 - 60
Lățime a materia lului	cm ins	
Țesătură I	140 55	2,85 3%
Țesătură II	80 32	0,20 ¼

Accesorii: 2 ochiuri cu ciocan.

1,40 m (1 5/8 yarzi) de cordon 2 capete de cordon. O ac de mașină de cusut dublă.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.


Marje pentru cusături și tivuri

Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Schema tiparului


Țesătură I

122
140 cm 55 * 46 - 60



Țesătură II

122
80 cm 31 * 46 - 60



Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiati ultima piesă 3 ca opuse dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Dimen	46	48	50	52	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)				
a	26 10¼	27 10½	28 11	29 11½	15 6
Dimen	54	56	58	60	Lățime pentru mărimi (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	30 11¾	31 12¼	32 12½	33 13	15 6

Decupare

Țesătură I

- 1 față pe o pli
- 2 spate pe o pli
- 3 mânecă
- 4 bucată laterală glugă
- 5 bucată centrală pentru glugă pe o pli
- 6 bucată buzunar

Țesătură II

- o bandă pentru mânecă

1x

1x

2x

2

1x

4

2

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături la umeri
- 3 Cusături laterale
- 4 Buzunare în cusături
- 5 Mâneci construite
- 6 Bande la mâneci
- 7 Mâneci încastate
- 8 Glugă
- 9 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag. Coaseți margini de tiv cu o cusătură dublă ac de mașină pentru a menține aceste margini elastice.

1 122 Pliuri

Coaseți pensele pe bust în față și apăsați în jos.

2 122 Cusături umăr

Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile umerilor (cusătura numărul 1) și coaseți.

Cusăturile de cusătură împreună și apăsați pe spate.

3 122 Cusături laterale

Așezați partea din față cu partea dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți de la marginile superioare până la marajul fantei (cusătura numărul 2), fără a coase peste deschiderile buzunarelor dintre maraje. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Curățați surplusurile de cusătură (inclusiv surplusurile de tiv) și călcați pentru a le deschide.

4 122 Buzunare în cusături

Îndreptați bucițele de buzunar. Fixați cu ace bucițele de buzunar cu fața spre interior, cu margini de cusătură la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Presați bucițele de buzunar în față și coaseți-le împreună.

5 122 Confecționați mânecile

Îndoți mânecile pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânelor și coaseți (cusătura numărul 3). Îndreptați surplusurile de cusătură și apăsați într-o parte.

6 122 Benzi pentru mâneci

Coaseți marginile înguste ale fiecărei benzi de mânecă cu fața spre interior, la o lățime de 1,5 cm (5/8 in), pentru a forma cercuri. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Îndoți benzile de mânecă în jumătate și presați, cu fața spre interior. Îmbrăcați marginile deschise și fixați cu ace marginile inferioare ale mânecilor, întinse pentru a se potrivi și a se alinia cu cusăturile benzilor de mânecă și ale mânecilor. Coaseți benzile de mânecă. Taiati surplusurile de cusătură, curățați-le și presați-le spre mâneci.

7 122 Așezați mânecile

Fixați mânecile cu partea dreaptă împreună cu marginile gurilor de mânecă. Potriviti marcajul 4 de pe mânecă și față. Potriviti cusătura mânelor cu cusătura laterală. Potriviti marcajul de la capul mânelor cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material, neteziți și călcați pe față și spate la capul mânelor.

8 122 Glugă

Coaseți părțile laterale ale glugii cu fața spre interior, împreună cu partea centrală a glugii (cusătura numărul 5). Îndreptați surplusul de material și călcați pe o parte. Realizați cusături plate pentru a crea un finisaj frumos în interiorul glugii. Pentru a face acest lucru, tăiați stratul inferior al surplusului de material de pe cusăturile glugii la o lățime de 5 mm (3/16 in). Întoarceți stratul superior al surplusului peste stratul inferior și coaseți cu acul. Lucrați din exteriorul glugii pentru a coase cusături de 7 mm (1/4 in) lățime, cuscând în jos surplusurile. Atașați câte un ochi pe fiecare dintre părțile laterale ale glugii, așa cum este marcat, prindând puțin din materialul interfațat pentru întărire în interior. Presați fața spre interior, așezați cordoul sub față și trageți capetele prin ochiuri. Întoarceți marginea interioară a feței și coaseți. Coaseți marginea din față a glugii așa cum este marcat, fără a prinde cordoul. Coaseți gluga cu părțile drepte împreună cu marginea gulerului

, potrivit marginile frontale din centrul faț. Potrivii marcatul de la marginea inferioară a glugii cu cusătura umărului. Taiati surplusul de cusătură la 1 cm (3/8 in), neteziți și apăsați pe faț și spate. Coaseți în fața și spatele

5 mm (3/16 in) pe fiecare parte a cusăturii de îmbinare a glugii. Introduceți capetele cordului peste capetele cordului. Neteziți marginile tivului, apăsați spre interior, coaseți cu o cusătură de 1,5 cm (5/8 in) lățime de la exterior cu un ac dublu pentru mașină de cusut.


JACHEETE PENTRU BĂRBAȚI ●●●● MODELE 123, 124

Modelul 123 la pag. 32/33


Modelul 124 la pag. 38/39

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

123 Lungimea spatelui aproximativ 70 cm (28 inci)



124 Lungime spate aproximativ 76 cm (30 inci)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII


Țesătură recomandată: țesături matlasate sau țesături funcționale căptușite cu căptușeală
Țesătură originală: 123 țesătură matlasată (282 g/mp), 124 catifea matlasată (445 g/mp) (I). Catifea (II)

Cerințe privind materialul

Mărime	46 - 56	
Lățime a țesăturii	cm ins	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
123	140	2,60
Țesătură 55		2 1/2
124	140	2,15
Țesătură 55		2 1/2
124	140	0,50
Fab. II	55	1/2

Prezentare generală a modelului

Linie model negru, foaie A Piese model 1-15



Notă: Pentru modelul 124, am separat stratul superior al țesăturii matlasate (țesătura I) pentru a-l utiliza fără căptușeală ca țesătură II pentru tivuri, interiorul gulerului, interiorul manșetelor, bucatile buzunarului frontal și protecția bărbiei. Dacă utilizați o țesătură căptușită ale cărei straturi nu pot fi separate, veți avea nevoie de o țesătură II cu o suprafață asortată cu țesătura I.

Accesorii: 123: 1 fermoar metalic separabil, după cum urmează pentru mărimea 46: 65 cm (26 inci), mărimile 48 - 54: 70 cm (28 inci), mărimea 56: 75 cm (30 inci) lungime. 2 fermoare invizibile de 22 cm (9 inci) lungime și un picior presor special. Elastic pentru margini cu lățimea de 1 cm (3/8 inci), după cum urmează pentru mărimea 46: 2,50 m (2 3/4 yarzi), mărimea 48: 2,55 m (2 7/8 yarzi), mărimea 50: 2,60 m (2 7/8 yarzi), mărimea 52: 2,65 m (3 yarzi), mărimea 54: 2,70 m (3 yarzi), mărimea 56: 2,75 m (3 1/8 yarzi) lungime. Opțional: bandă elastică de finisare sau bandă de legare, lățime finisată 1 cm (3/8 in), mărimile 46 - 50: 12 m (13 1/8 yarzi), mărimea 52 - 56: 13 m (14 1/4 yarzi). 124: 1 fermoar metalic separator, mărimi 46 - 54: 75 cm (30 inci), mărimea 56: 80 cm (32 inci) lungime. Opțional: bandă elastică de finisare sau bandă de legătură, lățime finisată 1 cm (3/8 in), mărimi 46 - 50: 11 m (12 yarzi), mărimea 52 - 56: 12 m (13 1/8 yarzi). O bucată rămasă de căptușeală. 6 capse cu ciocan.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 123 și 124. 124: Marcatul X pentru închidere și linia de cusătură de pe piesa 1, precum și marcatul X pentru închiderea din spate de pe piesa 11 sunt pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, remarcați închiderea și linia de cusătură în

în funcție de liniile de mărime. În loc de linia de cusătură pentru modelul 123, faceți o marcare pe marginea piesei 1 în partea de sus și de jos a liniei. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături, margini, tivuri și tivuri măneci 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-10 pentru modelul de jachetă 123. Veți avea nevoie de piesele de tipar 1-8 și 11-15 pentru modelul de jachetă 124.

Piesele de tipar 123, 124


Țesătură

123, 124 1 faț	2x
123, 124 2 piese laterale	2x
123, 124 3 spate pe o pliu	1
123, 124 4 mănecă superioară faț	2

Dispunerea modelului 123

Țesătură

123
140 cm 55 " 46 - 56




123, 124 5 mănecă superioară spate	2
123, 124 6 mănecă inferioară	2
123, 124 7 bucată buzunar	4
123, 124 8 protecție bărbie	2
123 9 glugă laterală	2
123 10 capotă centrală pe o pliu 1x	
124 11 manșetă	4
124 12 guler pe o pliu	2x
124 13 tiv faț	2
124 14 tiv lateral	2
124 15 tiv spate pe o pliu	1x

Modele de dispunere 124


Țesătură I

124
140 cm 55 " 46 - 56



Țesătură II

124
140 cm 55 " 46 - 56



Când tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, partea dreaptă trebuie să fie orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Interfață Stil 124: Călcați cu fierul de călcat piesele 11 și 12 (piesa interioară fiecare) și 13-15 (partea greșită a țesăturii).

Pentru stilul **124**, tăiați piesele 1-6, 7 (2x), 11 (2x) și 12 (1x) din materialul I și tăiați piesele rămase din materialul II.

123, 124 Începere rapidă pentru profesioniști

- 1** 123 Fermoare invizibile / Cusături panou frontal / Buzunare în cusături
- 2** 124 Cusături panou frontal / Buzunare în cusături
- 3** 123, 124 Cusături longitudinale ale panoului din spate
- 4** 123, 124 Față și spate Cusături mâneci
- 5** 123, 124 Mâneci încastate
- 6** 123, 124 Cusături umăr / Cusături mănecă sus
- 7** 123 Tvuri mâneci
- 8** 124 Manșete
- 9** 123 Glugă
- 10** 124 Guler
- 11** 123, 124 Margini frontale
- 12** 123, 124 Protecție pentru bărbie
- 13** 123 Tiv
- 14** 124 Margine
- 15** 123, 124 Fermoar

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Opțional:



Se poate obține un finisaj de înaltă calitate în interior prin legarea marginilor brute cu bandă elastică de finisare sau cu bandă înclinată (pre-pliată). Ca alternativă la instrucțiunile noastre, marginile nefinisate pot fi, de asemenea, finisate împreună. Pentru jacheta model 123, marginile tivului, mănecilor și față capotei pot fi, de asemenea, finisate cu bandă elastică de finisare. În acest caz, tăiați surplusul de material de la margine.

1 123 Fermoare invizibile / Cusături panou frontal / Buzunare în cusături

Introduceți fermoare invizibile la marginile deschiderii buzunarelor din față și din lateral. Fermoarele trebuie să se deschidă de sus în jos. Pentru a face acest lucru, fixați cu ace Deschideți fermoarul cu față în jos pe partea dreaptă a unei margini a deschiderii. Poziționați piciorul presor pe fermoar astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului. Coaseți fermoarul între marcate. Închideți fermoarul. Așezați a doua bandă a fermoarului cu față în jos pe partea dreaptă a țesăturii de pe cealaltă margine a deschiderii, potrivit marcatele. Fixați cu un ac simplu în partea de sus. Deschideți din nou fermoarul. Poziționați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului.


stânga acului. Coaseți fermoarul

între marcate (1). Închideți Fermoar. Coaseți cusăturile panoului frontal deasupra și sub fermoar (cusătura numărul 1) (1a). Tăiați surplusul de material de pe partea laterală la marcate. Presați surplusul de material deasupra și sub marcate pe partea din față (1b). Fixați cu ace piesele buzunarului cu partea dreaptă una lângă alta, cu surplusul de material la marginile deschiderii buzunarului. Coaseți piesa buzunarului aproape de dinții fermoarului. Presați ambele piese de buzunar pe partea din față și coaseți-le împreună (1c). Legați surplusurile cusăturilor panoului longitudinal, prindând surplusul piesei de buzunar din față. Legați piesa de buzunar pe marginile superioare, laterale și inferioare. Tăiați surplusul de material de la marginile din față ale buzunarului și coaseți pe partea inferioară a părții din față (1d).



2 124 Cusături panou frontal / Buzunare în cusături

Coaseți cusăturile panoului frontal (cusătura numărul 1), întrerupând cusătura între marcatele de pe partea laterală și în partea de sus și de jos a liniei de cusătură a buzunarului din față. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material de pe partea laterală la marcate. Presați surplusul de material deasupra și dedesubtul marcatelor pe partea din față (2). Fixați cu ace bucățile de material I pentru buzunar pe marginile deschiderii buzunarului de pe părțile laterale. Fixați cu ace bucățile de material II pentru buzunar pe deschiderile buzunarului de pe părțile din față. Coaseți bucata de buzunar de-a lungul liniilor de cusătură marcate (2a). Transferați marcajul X pentru dispozitivul de închidere de pe față pe bucățile de buzunar din față. De asemenea, călcați cu fierul de călcat o bucată de câptușeală de 4 x 4 cm (1 5/8 x 1 5/8 in) pe bucățile de buzunar din față la marcat (pe partea greșită a țesăturii) și atașați câte o jumătate superioară a unui dispozitiv de închidere cu capse. Atașați jumătățile inferioare ale capselor pe bucățile de buzunar din spate pentru a se potrivi (sub cu puțin material pe partea inferioară, dacă este necesar). Presați piesa de buzunar din față pe partea din față. Coaseți marginea de deschidere a buzunarului pe piesa din față, așa cum este marcat, prindând piesa de buzunar din față, dar fără a prinde piesa de buzunar din spate (2b). Așezați piesa de buzunar din spate în față și coaseți piesele de buzunar împreună. Legați surplusurile de cusături ale panoului longitudinal, prindând surplusul a piesei buzunarului frontal. Coaseți piesele buzunarului de-a lungul marginilor superioare și laterale. Tăiați surplusul de material de la marginile buzunarului frontal și coaseți pe partea inferioară a părții frontale (2c).




3 Coaseți cusăturile panoului longitudinal din spate (cusătura numărul 2), potrivit marcatele la înălțimea taliei. Presați surplusurile pe spate și coaseți.

4 123, 124 Cusături mâneci față și spate


Coaseți cusăturile din spate ale mânecii (cusătura numărul 3), terminând la marcat (fanta mânecii) pentru modelul 124 (4). Presați surplusurile pe partea superioară a mânecii din spate. **124:** Presați surplusurile de la marginile fantei spre interior și presați surplusul de la marginea din spate a fantei sub, subțind pe măsură ce avansați. Legați marginea din spate a fantei (4a). **123, 124:** Legați surplusurile împreună

și, pentru modelul 124, continuați cu toate odata pentru a lega surplusurile din față la marginile fantei din față. Coaseți surplusurile fantei, coaseți peste partea de sus a fantei. **123, 124:** Coaseți cusăturile mânecii din față (cusătura numărul 4). Presați surplusurile pe partea superioară a mânecii din față și legați (4b).



5 123, 124 Set în mâneci

Fixați mânecile în gaura pentru mâneci cu partea dreaptă orientată spre exterior (cusătura numărul 5). Potrivii marcajele 6 de pe mânecă și față. Coaseți cusăturile din față ale mânecilor cu marcajul de pe partea laterală. Coaseți mânecile. Presați surplusul de material în mâneci și legați.




6 123, 124 Cusături umăr / Cusături mânecă superioară

Coaseți cusăturile umerilor și cusăturile superioare ale mânecilor într-o singură operațiune (cusătura numărul 7). Presați surplusurile pe spate și legați.

7 123 Tivuri mâneci

Tăiați două bucăți de bandă elastică pentru tivurile mânecilor, după cum urmează pentru mărimea 46: 25 cm (10 inci), mărimea 48: 25,5 cm (10 1/8 inci), mărimea 50: 26 cm (10 1/4 inci), mărimea 52: 26,5 cm (10 1/2 inci), mărimea 54: 27 cm (10 3/4 inci), mărimea 56: 27,5 cm (11 ins). Coaseți capetele benzilor cu fața la față, la o lățime de 1 cm (3/8 in). Presați marginile deschise, întoarceți jumătate și coaseți aproape de margine.


(7). Așezați banda cu fața spre față cu surplusul de material al mânecii, astfel încât elasticul să se afle pe mânecă la 4 mm (1/8 in) lățime peste linia de cusătură (7a). Potrivii cusătura de pe banda elastică cu cusătura din spate a mânecii. Coaseți elasticul în linia cusăturii (7b), întinzând în timp ce coaseți. Tăiați surplusul de material al mânecii la 5 mm (3/16 in), așezați elasticul pe interior. Lucrați din exteriorul mânecii pentru a coase la 5 mm (3/16 in) lângă cusătura de îmbinare, întinzând elasticul (7c).



8 124 Manșete


Presați surplusul de material de la marginea superioară a pieselor de manșetă interioare (țesătură II) spre interior. Așezați o piesă de manșetă exterioară și una interioară, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor laterale și inferioare. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi.

(8). Întoarceți manșetele și apăsați. Adunați marginile inferioare ale mânecii pentru a se potrivi cu manșetele (8a). Coaseți piesele exterioare ale manșetelor pe marginile inferioare ale mânecilor. Apăsați margini de cusătură pe manșete. Coaseți piesele interioare ale manșetelor peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior pentru a coase în linia cusăturii (8b), prindând marginea interioară. Atașați cele două jumătăți superioare ale capselor la capătul din față al manșetei, conform marcajelor. Atașați o jumătate inferioară a unei capse, conform marcajelor, la capătul din spate al manșetei.




9 123 Capotă

Coaseți părțile laterale ale glugii la partea centrală a glugii (cusătura numărul 8). Presați surplusurile pe partea centrală a glugii și legați. Pentru marginea din față a glugii, tăiați o bucată de elastic pentru margini după cum urmează pentru mărimea 46: 76 cm (30 ins), mărimea 48: 77 cm (30 1/2 ins), mărimea 50: 78 cm (30 3/4 inci), mărimea 52: 79 cm (31 1/4 inci), mărimea 54: 80 cm (31 1/2 inci), mărimea 56: 81 cm (32 inci) lungime. Continuați ca la pasul 7 pentru a coase elasticul pe marginea din față a glugii, așezați-l în interior și coaseți. Coaseți gluga pe marginea decolteului (cusătura numărul 9), potrivit marcajele de pe glugă cu cusăturile umerilor. Legați surplusul.



10 124 Guler

Presați surplusul de material la marginea de îmbinare a piesei interioare a gulerului (țesătură II) spre interior. Așezați piesele gulerului cu fața dreaptă una lângă alta și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor superioare (10). Tăiați surplusul de material și presați pe interiorul gulerului. Coaseți piesa exterioară a gulerului la marginea decolteului (cusătura numărul 9). Potrivii marcajele de pe guler cu cusăturile umerilor. Tăiați surplusul de material, tăiați curbele și presați pe guler (10a).




11 123, 124 Tăiați marginile din față

Pentru fermoarul expus, tăiați marginile frontale ale pieselor frontale, ale glugii (123) și ale gulerului (124) cu 5 mm (3/16 in) și mutați linia de cusătură cu 5 mm (3/16 in) spre interior.

12 123, 124 Protecție pentru bărbie

Așezați piesele pentru protecția bărbiei cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți-le de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați surplusul. Întoarceți protecția bărbiei cu partea dreaptă spre exterior și călcați-o. Îmbrăcați marginile de îmbinare (12). **123:** Fixați cu ace protecția bărbiei cu partea dreaptă una lângă alta, cu marginea dreaptă din față cu marginile deschise una lângă alta și partea scurtă a protecției bărbiei așezată pe glugă deasupra liniei de PLIERE. Potrivii linia de pliuri cu marginea superioară a glugii, partea mai lungă a protecției pentru bărbie atârând sub linia de pliuri. **124:** Așezați interiorul gulerului din nou pe o suprafață plană. Fixați cu ace protecția pentru bărbie cu partea dreaptă împreună cu marginea dreaptă din față, astfel încât marginile deschise să fie aliniate, iar partea scurtă a protecției pentru bărbie deasupra liniei de PLIERE să se afle pe gulerul exterior. Partea mai lungă a protecției pentru bărbie de sub linia de pliuri se află pe interiorul gulerului și atârâ de marginea de îmbinare a gulerului. Potrivii linia de pliuri cu marginea superioară a gulerului (cusătură). Fixați protecția pentru bărbie pe margini (12a).



13 123 Tiv

Tăiați o bucată de elastic pentru tiv, după cum urmează pentru mărimea 46: 104 cm (41 inci), mărimea 48: 108 cm (42 1/2 inci), mărimea 50: 112 cm (44 inci), mărimea 52: 116 cm (45 3/4 inci), mărimea 54: 120 cm (47 inci), mărimea 56: 124 cm (49 inci). Procedați ca la pasul 7 pentru a coaseți elasticul pe marginea tivului, așezați-l în interior și coaseți.


14 124 Tivul

Tăiați marginile frontale ale tivului frontal cu 5 mm (3/16 in). Coaseți tivul frontal cu partea dreaptă împreună cu tivul lateral (cusătura numărul 11). Coaseți tivul lateral la tivul din spate (cusătura numărul 12). Presați marginile deschise. Legați marginea superioară. Coaseți tivul drept împreună cu marginea tivului jachetei (14), potrivit cusăturile. Presați surplusurile pe față și coaseți aproape de cusătura de îmbinare (14a). Întoarceți fața spre interior. Presați marginea (14b).

14



14a




14b

15 123, 124 Fermoar

Scurtați fermoarul din partea de sus la lungimea dorită, îndepărtând cu atenție opritoarele superioare, scoateți-le și puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta lungimea în plus a dinților până la 5 mm (3/16 in) sub marcat. În final, reatașați opritoarele și apăsați ferm pentru a le fixa (15). Lungimea finală pentru modelul 123: mărimea 48: 65,5 cm (25 7/8 in), mărimea 50: 66 cm (26 in), mărimea 52: 67,5 cm (26 5/8 in), mărimea 54: 69 cm (27 1/4 in), mărimea 56: 70,5 cm (27 7/8 in). **Pentru modelul 124:** mărimea 46: 71 cm (28 in), mărimea 48: 71,5 cm (28 1/4 in), mărimea 50: 72 cm (28 1/2 in), mărimea 52: 73,5 cm (29 in), mărimea 56: 76,5 cm (30 1/4 in). Pentru modelul 123 mărimea 46 și modelul 124 mărimea 54, fermoarele nu trebuie scurtate. Separați fermoarul și întoarceți capetele superioare ale benzilor fermoarului. Fixați cu ace jumătățile fermoarului cu fața în jos pe marginile din față


astfel încât dinții fermoarului să se afle pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură, iar benzile fermoarului să se afle pe surplusurile de cusătură. Dinții încep pe marginea superioară a glugii pentru modelul 123, pe marginea superioară a gulerului (cusătură) pentru modelul 124 și se termină la marginea tivului (123) sau la cusătura




15

a bordurii (linia tivului) (124). Pentru aceasta, așezați din nou gulerul interior și tivul cu fața în jos. Pentru modelul 123, pliați protecția pentru bărbie în jos pe linia de pliere (marginea superioară a glugii), pentru modelul 124, pliați gulerul interior cu protecția pentru bărbie la marginea superioară a gulerului în jos și fixați-l cu ace de siguranță peste fermoar. Potriviti marcarul de pe protecția pentru bărbie cu cusătura glugii (123) sau cusătura gulerului (124). Îndoiti tivul (124) la cusătura de îmbinare și fixați-l cu ace de siguranță peste fermoar. Coaseți benzile fermoarului aproape de dinți (picior fermoar). Coaseți marginea interioară a benzii fermoarului la surplusuri. Tăiați surplusurile la lățimea benzilor fermoarului. 123: Legați benzile fermoarului și surplusurile de cusătură cu bandă de legare. Lăsați capetele benzii să depășească cu aproximativ 2 cm (3/4 in), pliați și coaseți în poziție. Întoarceți protecția pentru bărbie. Presați marginile din față și presați benzile fermoarului spre interior, dinții fermoarului în surplus. Coaseți marginea interioară gulerului peste cusătura de îmbinare (15a). Coaseți deasupra din exteriorul hainei în linia cusăturii de îmbinare a gulerului, prindând marginea interioară a gulerului (15b). Coaseți tivul. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase deasupra 8 mm (un sfert de inch) lângă cusăturile de îmbinare ale fermoarului, de la tiv până la îmbinarea gulerului, prindând benzile fermoarului și bucățile buzunarului. Coaseți tivul.

15a
(123)



15a
(124)




15b

PULLOVER •••• STIL 125



la p. 64

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate: aproximativ 72 cm (28 1/2 ins)



Linie verde, foaia D Piese de tipar 1-



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: numai țesături jersey elastice sau tricotaje **Țesătură originală:** țesătură tricotată

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 44
Lățime a materialului	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură 140	1,95
ă 55	2 1/4

Accesorii: Un ac dublu pentru mașină de cusut.


ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului din foaia de tipar. Lipiți piesele 4A și 4B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje de cusătură și tiv

Cusături, margini și tivuri mâneci 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile.



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Tăiați ultima bucată dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Dimen	34	36	38	Lățime pentru toate dimensiunile
	Lungime (cm / ins)			
a	51	52	53	5,5
	20	20½	20%	2%
Dimen	40	42	44	Lățime pentru mărimi (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	54	55	56	5,5
	21¼	21%	22	2%

Decupare

Țesătură

- 1 față pe o pliu
2 spate pe o pliu
3 piesă laterală cu mânecă integrală
4 manșon
5 buzunar pe pliu
guler

1x
1x
2x
2x
1
1x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături la umeri
2 Pregătiți banda pentru gât
3 Coaseți gulerul
4 Coaseți mânecile
5 Cusăturile panoului frontal
6 Buzunar
7 Coaseți buzunarul
8 Cusături panou spate
9 Tiv / Ac dublu
10 Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT

Coșiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag.
Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru mașina de cusut, pentru a menține elasticitatea marginilor.

1 125 Cusături umăr

Așezați partea din față dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 1). Îndreptați surplusurile și călcați pentru a le deschide.

2 125 Pregătiți banda pentru gât

Îndoiiți banda (a) pentru guler, astfel încât marginile înguste să fie aliniate. Coaseți marginile la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) lățime. Tăiați surplusul și călcați pentru a deschide. Îndoiiți gulerul pe jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior, și fixați marginile deschise cu ace. Marcați centrul din față și din spate pe piesele din față și din spate, la marginea decolteului.

3 125 Coaseți pe guler

Fixați marginile deschise ale gulerului pe marginea decolteului, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă și centrul aliniat. Aliniați cusătura gulerului cu centrul spatelui. Coaseți gulerul cu o cusătură zigzag superficială. Tăiați surplusul la 7 mm (1/4 in) și neteziți marginile. Îndoiiți gulerul în sus și presătați surplusul pe îmbrăcăminte.

4 125 Coaseți mânecile

Așezați mâneca cu fața spre fața cu marginea gâtului. Potriviiți marcasele 2 de pe mânecă și față. Potriviiți marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Fixați cu ace și coaseți cusătura de îmbinare a mânecii. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

5 125 Cusăturile panoului din față

Fixați cu ace și coaseți părțile laterale cu fața spre față și continuați cu toate într-o singură mișcare pentru a fixa cu ace și coase mânecile (cusătura numărul 4). Potriviiți marcasele între ele și cu cusătura de îmbinare a mânecii. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.

6 125 Buzunar

Curățați surplusurile buzunarului. Presătați surplusurile la marginile deschiderii buzunarului spre interior și utilizați un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase marginile cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in). Presătați surplusurile rămase ale buzunarului spre interior.

7 125 Coaseți buzunarul

Fixați buzunarul pe față la liniile de îmbinare. Coaseți aproape de marginile superioare, inferioare și laterale.

8 125 Cusături panou spate

Fixați cu ace și coaseți părțile laterale cu fața spre interior, împreună cu spatelul, apoi fixați cu ace și coaseți mânecile (cusătura numărul 5). Potriviiți marcasele între ele și cu cusătura de îmbinare a mânecilor. Curățați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

9 125 Tiv / Ac dublu

Neteziți marginea inferioară a hanoracului, apăsați tivul spre interior și fixați-l cu ace. Folosiți un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coase marginea inferioară cu o lățime de 2 cm (3/4 in). Coaseți din exteriorul articolului de îmbrăcăminte cu două fire superioare și un fir de bobină. Firul de bobină va forma cusături în zigzag. Acest lucru va menține cusătura elastică.

125 Tivurile mânecilor

10 Îndreptați marginea inferioară a mânecii


călcați surplusul de tiv spre interior și fixați cu ace. Folosiți un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coase marginea inferioară cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in).

PULLOVER ●●●●
STIL 126

la p. 62


Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate: aproximativ 62 cm (24 1/2 ins)



Prezentare generală a modelului

Linie model negru, foaie C Piese model 1 până la 5



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Jersey moale sau tricot

Țesătură originală: Tricot

Cerințe privind materialul

Mărimă	34
Lățime a țesăturii	cm ins
Țesătură	140
ă	55
	2,05
	2%

Accesorii: Interfața termofuzibilă (de exemplu, Vilene G 785). Panglică Petersham, lățime 4 cm (1 5/8 inci): 1,40 m (1 5/8 yarzi). Ac dublu pentru mașina de cusut.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema de tăiere.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 3 cm (1 1/4 in).


Schema tiparului

Țesătură

125

140 cm 55"

34 - 44



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Decuparea

Țesătură

- | | | |
|---|---------------------------|----|
| 1 | față | 2x |
| 2 | spate pe o pli | 1x |
| 3 | măneacă | 2x |
| 4 | față | 2x |
| 5 | spate orientat spre o pli | 1x |

Interfață Fierărați piesele 4 și 5 (pe partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături la umeri
- 2 Cusătură inferioară a măneicii
- 3 Cusături măneci
- 4 Cusături măneci și laterale / Fanta
- 5 Cusături pe măneci
- 6 Benzi de legare
- 7 Cusătură față
- 8 Cusătură superioară la tiv / Întoarceți tivul spre interior

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusături pe țesături elastice
cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag. Coaseți margini de tiv cu o cusătură dublă
ac de mașină de cusut pentru a menține aceste margini elastice.

1 126 Cusături la umeri

Așezați părțile din față cu fața spre interior împreună cu spatele. Fixați cu ace și coaseți marginile umerilor (cusătura numărul 1). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Fixați cu ace spatele cu fața spre interior împreună cu marginile umerilor din față și coaseți (cusătura numărul 2). Călcați surplusurile pentru a le deschide. Neteziți marginea exterioară a spatelui.

2 126 Pinten inferior pe măneacă

Îndoiti măneca pe lungime și fixați cu ace liniile pintelului. Coaseți pintelul de la marginile inferioare până la vârf. Notă: îngustați puțin pintelul spre marginea tivului. Legați firele. Presați pintelul astfel încât să fie centrat peste cusătură.

3 126 Coaseți mănecele

Fixați cu ace măneca cu partea dreaptă împreună cu marginea gâtului. Potrivii marcasele 3 de pe măneacă și față. Potrivii marcajul de la capul măneicii cu cusătura umărului. Coaseți mănecele. Îndreptați marginile și apăsați spre măneci.

4 126 Cusături măneci și cusături laterale / Fanta

Așezați părțile din față cu fața spre interior împreună cu spatele și pliați mănecele pe lungime. Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile măneclor. Potrivii pensele cu capetele cusăturilor inserate ale măneclor. Coaseți cusăturile, lăsând o fantă pentru panglică în cusătura din partea dreaptă. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Îndreptați marginile și călcați pentru a le deschide.

5 126 Pliurile măneclor

Fixați cu ace liniile pintelor, cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Coaseți pintește peste cusătura măneicii, lipiți cu bandă adezivă spre capăt. Legați firele. Presați pense spre marginea inferioară a măneicii.

6 126 Benzi de legare

Tăiați o bucată de panglică petersham de 50 cm (20 inci) lungime. Fixați panglică între marcasele de pe marginea din față dreapta. Fixați o bucată de panglică de 90 cm (35 1/2 inci) lungime în același mod pe marginea din față a părții din față stânga. Întoarceți capetele panglicii de două ori și coaseți.

7 126 Coaseți fața

Fixați cu ace fața cu fața cu marginea din față și marginea decolteului, potrivit cusăturile umerilor. Coaseți. Tăiați surplusul și tăiați curbele la intervale regulate, aproape de linia de cusătură. Așezați fața în față la tiv și călcați surplusul deschis pentru aproximativ 10 cm (4 inci). Curățați surplusul de la tiv.

8 126 Coaseți tivul / Întoarceți fața spre interior


Presați tivul spre interior și fixați-l cu ace. Lucrați din exteriorul hainei și folosiți un ac dublu pentru a coase marginea cu o lățime de 2,5 cm (1 inch). Coaseți tivurile măneclor în același mod. Întoarceți fața spre interior. Fixați cu ace și presați marginile. Coaseți manual marginea inferioară a feței la tivurile umerilor și la tiv. Coaseți marginile din față și marginea decolteului cu o lățime de 1 cm (3/8 inch).

PARTEA DE SUS ●●●● STIL 127

la p. 65

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 59 cm (23 ins)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Material recomandat: numai tricou elastic
Țesătură originală: tricou din bumbac

Prezentare generală a modelului

Linie de model neagră, foaia D
Piese de model 1-4



Cerințe privind materialul

Mărimi	34 - 44
Lățime a materia lului	cm ins
Țesătură	140 55
	1,30 1%

Accesorii: Un ac dublu pentru mașină de cusut.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema de tăiere.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri măneci 3 cm (1 1/4 in).


Decuparea

Țesătură

- | | | |
|---|----------------|----|
| 1 | față pe o pli | 1x |
| 2 | spate pe o pli | 1x |
| 3 | curea | 2x |
| 4 | măneacă | 2x |

Disponerea modelului

Țesătură



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Curele
- 2 Coaseți curelele pe partea din față
- 3 Coaseți curelele pe spate
- 4 Decolteu față și spate
- 5 Coaseți mănecele
- 6 Cusături măneci și cusături laterale
- 7 Tiv / Tivuri măneci
- 8 Acul dublu

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosți cusăturile pe țesături elastice
cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag. Coaseți margini de tiv cu un ac dublu
ac de mașină de cusut pentru a menține margini elastice.

1 127 Curele

Îndoiti fiecare bucată de curea în jumătate pe linia de pli, cu partea greșită orientată spre interior. Coaseți marginile deschise împreună. Îndreptați marginile înguste (din față și din spate) împreună.

2 127 Coaseți curelele în față.

Curățați marginea superioară (cu fața spre interior) a pieselor din față și din spate. Fixați cu ace capetele din față ale curelelor cu fața spre interior, pe linia de pli, marcată (cusătura numărul 1). Potrivii marginea plată cu marcajul. Coaseți capetele din față ale curelelor pe linia de pli. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii.

3 127 Coaseți curelele pe spate

Așezați bretelele și apăsați. Fixați cu ace capetele bretelelor cu partea dreaptă una lângă alta, cu linia de pli pe spate, potrivit marginea pliului cu marcajul. Coaseți. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii.

4 127 Decolteu față și spate

Așezați bretelele cu fața în sus. Întoarceți fața și spatele spre interior pe linia de pli. Fixați cu ace și călcați marginile. Coaseți capetele bretelelor la față cu cusături mici, manual.

5 127 Coaseți mănecele

Fixați măneca în gaura pentru măneacă cu părțile drepte orientate una către cealaltă. Vă rugăm să rețineți următoarele două puncte: Potrivii marcajul de la capul măneicii cu marcajul de pe curea. Potrivii marcasele 3 de pe măneacă și față. Coaseți mănecele. Neteziți marginile împreună.

6 127 Coaseți cusăturile măneclor și cusăturile laterale

Așezați partea din față cu fața spre față cu spatele și pliați mănecele pe lungime. Acum, fixați cu ace mai întâi capetele cusăturilor inserate ale măneclor. Apoi fixați cu ace cusăturile măneclor și cusăturile laterale. Coaseți cusăturile. Neteziți marginile împreună și călcați într-o parte.

7 127 Tiv / Tivuri mâneci

Presați tivul cu 3 cm (1 1/4 inch) spre interior și fixați-l cu ace. Folosiți un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coase tivul cu o lățime de 2,5 cm (1 inch) paralel cu marginea inferioară. Consultați pasul următor pentru informații despre utilizarea unui ac dublu pentru mașina de cusut. Distanța până la ac poate fi măsurată pe placa de gât a mașinii de cusut. Plăcile de gât au de obicei linii paralele pentru orientare. Rețineți linia de-a lungul căreia este ghidată marginea inferioară pentru a menține întotdeauna aceeași distanță atunci când coaseți. Coaseți tivul mânecii în același mod.

8 127 Ac dublu pentru mașină de cusut


Folosiți un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coase tivurile pe materialul jersey. Astfel, marginea va rămâne elastică. Folosiți două bobine de ață superioară. Consultați manualul mașinii de cusut pentru instrucțiuni privind introducerea acului dublu. Când coaseți cu setarea de cusătură dreaptă, vor apărea două linii paralele de cusături pe partea exterioară a țesăturii. Ața bobinei va forma cusături în zigzag pe partea inferioară. Vă rugăm să testați mai întâi cusătura pe o bucată de țesătură pentru a determina tensiunea corectă a firului pentru țesătura pe care o utilizați.

ROCHIE DE SEARĂ •••• STIL 128

la p. 27

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate 149 cm (58 3/4 ins) Lungime de la talie 112 cm (44 1/4 ins) Mâneci 3/4 (cu 15 cm / 6 ins mai scurte)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII


Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru rochii, cu o anumită consistență
Țesătură originală: mătase duplon

Cerințe privind materialul

Dimensiune	34 - 36	38 - 46
Lățimea a țesăturii	cm ins	
Țesătură	140 55	3,35 3% 3,75 4%

Prezentare generală a tiparului

Linia modelului albastru, foaia A
Piese de model 1-12



Accesorii: Interfață termofuzibilă,
1 fermoar invizibil de 60 cm lungime și un picior presor special.

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 5A și 5B, 6A și 6B, precum și 7A și 7B pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Disponerea tiparului

Țesătură

128
140 cm 55"

34 - 46




Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Piesele indicate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiți piesele 5 și 6 dintr-un singur strat de material. Taiți piesele 2 dintr-un singur strat de material ca opuse.

128

140 cm 55"

34 - 46



Decupare

Țesătură

1	față	2x
2	spate	2x
3	bandă frontală la talie pe o pliu	2x
4	bandă talie spate	4x
5	panou față stânga fustă	1
6	panou față dreapta fustă	1
7	panou spate fustă	2
8	mâncă față	2
9	mâncă spate	2
10	guler pe pliu	2x
11	față	2
12	față spate pe o pliu	1x

Interfață Fier de călcat pe piesele 3, 4, 10, 11 și 12 (partea greșită a țesăturii).


Ghid rapid pentru profesioniști

- Cusături laterale / Cusături la mâneci
- Cusături mâneci / Cusături umeri
- Manșete
- Mâneci încastrate
- Fermoar invizibil
- Guler
- Fațete
- Față
- Banda taliei
- Pliuri și pliseuri la fustă
- Fermoar invizibil
- Banda interioară
- Tiv

CONSTRUCȚIE


1 128 Pliuri / Cusături laterale

Coaseți darts pe partea superioară a hainei și călcați spre centru. Coaseți cusăturile laterale pe partea superioară a hainei (cusătura numărul 1). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.




2 128 Cusături mâneci / Cusături umeri

Fixați cu ace și coaseți sub cusăturile mânecilor, cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă (cusătura numărul 2). Coaseți cusăturile umerilor și cusăturile superioare ale mânecilor (cusătura numărul 5), netezind marginile umerilor din spate. Neteziți surplusurile de material și călcați pentru a le deschide.



3 Răsfrângeri

Presați marginile inferioare ale mânecilor spre interior pe linia de pliure a revărsatului și coaseți. (3) Îndoiti revărsatele spre exterior până la linia de îmbinare și presați pliul tivului. Coaseți revărsatele la cusăturile mânecilor. (3a)




3a




4 128 Așezați mânecile

Coaseți mânecile la partea din față (cusătura numărul 4) și la partea din spate (cusătura numărul 3). Neteziți marginile cusăturii și călcați-le.




5 128 Fermoar invisibil

Neteziți marginile din spate. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace de siguranță o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe o margine a deschiderii. Dinții fermoarului încep de la marcatul de sus al fantei. Coaseți fermoarul de la marcatul fantei până la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii inferioare din spate. (5) Închideți fermoarul. Așezați cealaltă bandă a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de pe cealaltă margine a deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac de siguranță. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul în același mod. (5a) Închideți fermoarul. Coaseți cusătura din spate din mijloc de la marginile superioare până la marcatul fantei. (5b)



6 128 Guler

Coaseți piesele gulerului de-a lungul marginilor exterioare, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Tăiați surplusul de material. (6) Întoarceți gulerul și călcați-l. Bateți marginile gulerului și bateți marginea decolteului de la cusătura numărul 7. (6a)



6a



7 128 Fațete

Coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 6) pe fațeta gâtului. Coaseți fațeta cu fața spre fața cu marginea decolteului, prindând gulerul. (7) Așezați cu fața în sus și coaseți la marginea cusăturii, aproape de cusătură. (7a) Așezați din nou cu fața în jos.



7a



8 128 Față

Așezați partea din față dreaptă pe partea din față stângă, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă și centrul aliniat. Coaseți marginile inferioare împreună.



8

9 128 Centură

Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 8) pe piesele centurii. Coaseți piesa exterioară a centurii cu căptușeală la partea superioară a rochiei (cusătura numărul 11). Presați surplusurile de cusătură pe centură.



9

10 128 Pliuri / Pliseuri fustă


Coaseți pensele pe panourile din spate ale fustei și călcați-le spre centru. Așezați pliurile pe panoul din față dreapta al fustei.




în direcția săgeții și coaseți. (10) Neteziți marginea, călcați spre interior și coaseți marginea superioară. (10a) Tăiați surplusul de material de pe panoul din față stâng al fustei, pe marginea curbă, la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați spre interior. Coaseți. (10b) Așezați panoul din față drept al fustei peste panoul din față stâng al fustei, la linia de îmbinare

cu partea greșită orientată spre partea dreaptă. Coaseți marginile superioare și marginile laterale drepte împreună. (10c) Așezați panourile din spate ale fustei cu partea dreaptă împreună cu panourile din față ale fustei, coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 9). Îndreptați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Coaseți fusta la betelie (cusătura numărul 10). Călcați surplusul de material pe betelie (10d).


10




10a




10b




10c



10d




11 128 Finisaj fermoar invizibil
Coaseți fermoarul invizibil neatașat până la
marcajul de jos. (11) Coaseți cusătura din
spate de la marginile inferioare până la
fermoar. (11a) Neteziți surplusul de material
și călcați pentru a deschide.




12 128 În interiorul beteliei
Presăți marginile de cusătură în
jurul tuturor marginilor benzii interioare a
taliei spre interior. Așezați banda interioară
a taliei cu partea greșită împreună cu banda
exterioară a taliei și coaseți manual la
cusăturile de îmbinare și la benzile
fermoarului.

12




13 128 Tiv
Așezați din nou partea din față
dreaptă cu fața din jos, cu tivul în față. Presăți
marginea tivului spre interior și coaseți
manual. (13) Coaseți fața peste tiv. Coaseți
manual marginile fațetei interioare, fără a
strânge. (13a)

13



13a




ROCHIE DE SEARĂ ••• STIL 129

la p. 48



Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea fustei în față 113 cm (44 1/2 ins)

Lungimea fustei în spate, inclusiv trenă 180
cm (71 ins)

Linia albastră a tiparului, foaia D

Piese tiparului 1-13

Prezentare generală a
modelului

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături pentru
rochii cu corp pentru corset și manșete,
combinat cu țesături cu paiete. **Țesături
originale:** satin (I), țesătură cu paiete
tubulare (II)

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 44
Lățime a materia- lului	cm ins
Țesătură I	140 55
Țesătură II	130 51
	0,80 7% 3,35 3%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil de 22 cm lungime și un
picior presor special. 14 nasturi mici.
Panglică de satin d e 0,5 cm lățime, 1,30 m.
20 ochiuri de fixare. 1 rolă de bandă pentru
balene, cu lățimea de 8 mm (de exemplu, de
la buttinette). 20 cm elastic, cu lățimea de 5
mm. 1 umăr gros.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului din foaia de model.
Lipiti piesele 8A și 8B, precum și 10A și 10B
împreună pe liniile de îmbinare. Săgeata
piului de pe piesa 11 pentru piulul lateral la
umăr este marcat pentru mărimea 34.
Pentru celelalte mărimi, mutați piulul în jos
în mod corespunzător. Marcajele în formă
de buclă X de pe piesa 13 sunt pentru
mărimea

X. 34. Pentru celelalte mărimi, marcați
buclele, de asemenea, în funcție de liniile
de dimensiune. Fixați piesele modelului pe
țesătură, așa cum se arată în schema
modelului. Marcați piesele a și b direct pe
țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături,
marginii și tivuri 1,5 cm (5/8 in).
Măsurătorile pentru piesele a și b includ
marjele.

Piese tăiate la măsură

Mări me	34 - 44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / in)	
a	25 9%	3 1%
b	40 15%	3 1%


Disponerea modelelor

Țesătură II


129

130 cm 51"


34 - 44



129
130 cm 51" 34 - 44



Țesătură
129
140 cm 55" 34 - 44



Îndoiți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un strat simplu. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată spre exterior. Așezați piesa asimetrică 11 și mâneca stângă pe partea dreaptă a țesăturii, cu partea imprimată orientată în sus.

Decupare

Țesătură I

- 1 piesa superioară a corsetului pe o pliu (inclusiv 1x în interior) 2x
- 2 piesa inferioară a corsetului pe o pliu (inclusiv 1x în interior) 2
- 3 piesa centrală din față a corsetului (inclusiv 2x în interior) 4x
- 4 piesă corset față (inclusiv 2x în interior) 4x
- 5 piesa din față și din spate a corsetului (inclusiv 2x interior) 4
- 6 piesa centrală spate corset (inclusiv 2x interior) 4
- 7 piesă laterală spate corset (inclusiv 2x interior) 4
- 13 manșetă (inclusiv 1x în interior) 2
- o bandă de legătură / fantă pentru mănecă 1
- b bandă înclinată / bucle 2

Țesătură II

- 8 panou față fustă pe pliu 1
- 9 panou spate fustă 2
- 10 trail pe o pliu 1
- 11 piesă drapată față și spate 1
- 12 mănecă stângă 1

Interfață Fierbiți piesele 1-7 și 13 (1x) (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Corset
- 2 Piesa drapată
- 3 Mănecă
- 4 Manșetă / Bucle
- 5 Mănecă încastrată
- 6 Atașați drapajul la corset
- 7 Fusta cu trenă
- 8 Atașați fusta la corset
- 9 Elastic la umăr / Corset / Panglică din satin

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Vă recomandăm să confecționați mai întâi rochia dintr-o țesătură de probă. Pentru sfaturi privind lucrul cu țesături cu paiete, consultați „Sfaturi utile” – Țesături cu paiete – la sfârșitul suplimentului de cusut.

1 129 Corset

Coaseți cusăturile panoului corsetului pe piesele interioare și exterioare. Coaseți surplusurile de cusătură pe piesa interioară a corsetului la 1 cm (3/8 in) lângă fiecare cusătură pentru a crea tuburi pentru banda de balenă. Presați surplusurile spre centru. Presați surplusurile de cusătură laterală pe piesa din spate. Presați surplusurile de pe corsetul exterior deschis. Taiati banda de balenă cu 1 cm (3/8 in) mai scurtă decât fiecare tub și introduceți-o. Fixați capetele cu ac și ață. Presați surplusul de material de la marginea inferioară a corsetului interior spre interior. Coaseți corsetul interior și corsetul exterior împreună de-a lungul marginii superioare și a marginilor din spate. Potrivii cusăturile panoului. Taiati surplusul de material din colțuri în unghi. Presați surplusul de material de la marginea superioară pe corsetul interior și coaseți la surplusuri cât mai aproape posibil.

Pentru a coase, consultați „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei borduri - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți corsetul pe interior și călcați marginile. Atașați ochiurile pe corsetul din spate, conform marcărilor.

2 129 Piesa drapată

Așezați pliurile în direcția săgeții pe piesa drapată la cusătura taliei și coaseți. Coaseți pliurile la umăr din interior, cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Așezați pliurile în direcția săgeții. Coaseți cusătura laterală stângă (cusătura numărul 7). Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Taiati surplusul de cusătură în față și în spate, la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați spre interior. Coaseți manual, fără a strânge. Sfat: Dacă utilizați o țesătură cu paiete fără paiete tubulare, surplusul poate fi

3 129 Măneci

Taiati mănecile pe linia de tăiere. Întindeți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât mai strâns cu o margine longitudinală a benzii de legătură. Presați banda de legătură peste cusătură în deschidere. Îndoiți banda de legătură spre interior, întoarceți-o și coaseți la cusătura de îmbinare pentru o lățime finală a legăturii de 7 mm (1/4 in). Lucrați de la partea dreaptă a mănecii pentru a coase legătura aproape de margine. Taiati legătura în interior (ca o mică dartă) în partea de sus a fantei.

Întoarceți banda de legătură la marginea din față a fantei spre interior și coaseți. Coaseți cusătura mănecii. Adunați marginea inferioară a mănecii pentru a se potrivi cu marginea manșetei. Legați firele. Distribuți adunările în mod uniform.

4 129 Manșetă / Bucle

Coaseți banda pentru bucle pentru a forma un tub cât mai îngust posibil. Taiati tubul de țesătură în 14 bucăți egale. Presați surplusul de cusătură de la marginea superioară a piesei interioare a manșetei fără interfață spre interior. Coaseți buclele pe marginea piesei interioare a manșetei, conform marcărilor. Adaptați dimensiunea buclelor la nasturi. Capetele deschise ale buclelor se află pe marginea de cusătură. Coaseți piesele exterioare și interioare ale manșetei împreună de-a lungul marginii laterale și a marginii inferioare, prindând buclele între ele. Taiati marginile la colțuri în unghi. Întoarceți manșeta. Presați marginile. Coaseți manșeta exterioară la marginea inferioară a mănecii. Așezați marginile de cusătură pe manșetă. Coaseți manșeta interioară peste cusătura de îmbinare și apoi lucrați din exteriorul mănecii.

Cosiți la mașină pe linia cusăturii sau coaseți manual. Coaseți nasturi la celălalt capăt al manșetei, astfel încât să se potrivească cu buclele.

5 129 Așezați măneca

Așezați măneca, ușor. Potrivii marcăjele 10 de pe mănecă și piesa drapată. Potrivii marcăjul de la capul mănecii cu marcăjul de la umăr de pe piesa drapată. Potrivii cusăturile mănecii și cusăturile laterale. Îndreptați marginile și coaseți umerșul.

6 129 Atașați piesa drapată la corset

Coaseți marginile de cusătură de la marginea inferioară a piesei drapate și a corsetului exterior, cu fețele greșite orientate una spre cealaltă, privind cusăturile laterale și centrul din față și din spate.

7 129 Fusta cu trenă

Coaseți pense pe panourile din față și din spate ale fustei. Presați pense spre centru. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, de sus până la marcăjul fantei, consultați „Sfat util”. - Fermoare invizibile - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți cusătura din spate din mijloc de la marginile inferioare până la fermoar. Neteziți surplusurile și călcați-le. Coaseți trenul fustei de panoul din spate al fustei (cusătura numărul 11). Neteziți surplusurile și călcați-le. Coaseți cusăturile laterale. Neteziți surplusurile și călcați-le.

8 129 Atașați fusta la corset


Coaseți marginea superioară a fustei de marginea inferioară a corsetului exterior cu piesa drapată (cusătura numărul 13), privind cusăturile laterale. Coaseți corsetul interior peste cusătura de îmbinare a fustei cu mâna.

9 129 Elastic la umăr / Corset / Panglică din satin

Pentru a fixa separat piesa drapată, marcați centrul elasticului. În timpul probei, fixați elasticul cu ace de siguranță centrat pe interior, în punctul marcat pe umăr, pe marginea piesei drapate. Fixați cu ace capătul din față al elasticului pe marginea superioară interioară a corsetului. Fixați cu ace capătul din spate al elasticului pe marginea superioară din spate a corsetului. Elasticul trebuie întins și acoperit de piesa drapată. Coaseți elasticul. Acest lucru are rolul de a împiedica piesa drapată să alunece în jos. De asemenea, fixați piesa drapată la cusătura din stânga cu câteva cusături la marginea superioară a corsetului. Așezați panglica de satin în cruce prin ochiurile de pe corset, începând de sus.

SFAT:

Dacă introduceți ace drepte peste linia de cusătură marcată, puteți coase cu atenție chiar peste ele. Coaseți încet, pentru a nu rupe acul mașinii de cusut.




SFATURI UTILE

FAȚĂ / CINTĂ / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVISIBIL

Fixați cu ace centura interioară/fața/căptușeala de-a lungul marginii, cu părțile drepte una lângă alta. Întoarceți capetele centurii interioare/faței/căptușelii la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea de deschidere și fixați cu ace la marginea superioară (ilustrația 1). Așezați

lăsați surplusul la marginile de deschidere ale piesei tiparului (bluză, rochie, fustă, pantaloni) și fixați cu ace la marginea peste față / interiorul beteliei / căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii (ilustrația 2).



ȚESĂTURI CU PAILETE

Există diferite tipuri de țesături cu paiele, care diferă foarte mult în ceea ce privește îngrijirea și cusutul. Paielele pot fi brodate, lipite sau imprimate pe țesătură. Suportul țesăturii poate varia, de asemenea, de exemplu organza delicată, șifon sau jersey elastic. Indiferent de tipul de țesătură cu paiele pe care o aveți, vă rugăm să rețineți următoarele puncte:

- Întotdeauna coaseți cu ață fină și ac fin. Nu folosiți ață groasă. Folosiți, de asemenea, un ac fin pentru mașina de cusut (mărimea 70) cu vârful perfect.
- În cazul în care paielele se desprind sau se rup, coaseți paiele individuale pentru a

înlocuiți-le. Folosiți același fir de cusut ca și pentru celelalte paiele sau folosiți fir de nailon „invizibil”.

■ Presați cu grijă materialul! Un fier de călcat prea fierbinte poate topi paielele sau le poate decolora. Folosiți o temperatură moderată (setarea pentru rayon, 1 punct) și presați numai pe partea din spate, sub o cârpă uscată. Testați mai întâi fierul de călcat pe o bucată de material.


■ Paielele cusute pe marginea cusăturii pot fi îndepărtate tăindu-le cu o foarfecă ascuțită, dar aveți grijă să nu tăiați firul care ține celelalte paiele.

CUM SE SCURTEAZĂ UN FERMOAR

Fermoarele separate sunt disponibile în lungimi de 30 până la 80 cm (12 până la 32 inci), întotdeauna în trepte de 5 cm (2 inci). Dacă aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați fermoarul următor mai mare și scurtați-l corespunzător. Pentru a face acest lucru, măsurați marginea articolului de îmbrăcăminte de la începutul fermoarului până la capătul închizătorului. Măsurați această distanță de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.

Pentru **fermoare metalice** Îndoți cu atenție opritoarele superioare, îndepărtați-le și puneți-le

deoparte. Folosiți un clește pentru a plus teetindepărta sur-h până la 5 mm (3/16 in) înainte de marcaj. În final, reatașați opritoarele la benzile fermoarului și apăsați ferm pentru a le fixa. Pentru **fermoare din plastic** Fermoarele, folosiți clești pentru a îndepărta opritoarele din partea superioară și cele inutile lungimea dinților. Pentru a preveni alunecarea cursorului, coaseți fire groase de-a lungul capetelor superioare ale fermoarului. Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci o spirală de ulei. Aceste fermoare sunt tăiate la partea superioară – 2 /4 in) mai lungi decât este necesar. Prindeți capetele superioare capetele fermoarului în cusătură sau le pliați în jos într-un unghi.



FERMOARE INVISIBILE


Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm. Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de a coase cusătura de sub fantă. Pentru a-l coase, aveți nevoie de un picior presor special.

Cusutul fermoarului: Deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis Fermoarul cu partea superioară orientată în jos pe partea dreaptă a unei margini a deschiderii. Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii. Cu un surplus de cusătură de 1,5 cm (5/8 in), distanța până la

a materialului. Capătul inferior al fermoarului depășește capătul marcat al deschiderii. Așezați piciorul presor pe fermoar, astfel încât spirala să se afle în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul. Fixați cu ace cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Așezați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, spirala fiind în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul de sus până la capătul deschiderii. Închideți fermoarul. Acum coaseți cusătura de sub fermoar, de jos în sus. Așezați capătul inferior liber al fermoarului spre marginea de cusătură. Coaseți cusătura cât mai strâns posibil până la ultima cusătură a

banda este de 5 mm (3/16 in). Fixați cu ace capătul superior al fermoarului la distanța calculată de margine

cusături fermoar. Tăiați orice surplus de lungime al fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.



CUSUTUL UNE

Pentru marginile care sunt răsucite cu o față, o bandă de față, căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu trebuie cusute

Ulterior, este recomandat să coaseți cu cusătură vizibilă față, banda de față și sau căptușeala. Astfel, marginile vor rămâne perfect aliniate și plate chiar și după spălare. În plus, garnitura, banda de garnitură sau căptușeala nu pot fi „vizibile” la exterior. Pentru a face acest lucru, fața etc. este așezată peste surplusurile de cusătură după ce acestea au fost tăiate și apoi cusute pe surplusuri din partea dreaptă, foarte aproape de cusătură. Această cusătură va fi vizibilă ulterior doar pe interiorul articolului vestimentar.

